

TB Vocoder

MANUALE D'USO



Scopo

Posiziona il ritmo e l'articolazione di un suono sul tono di un altro suono.

Licenza: MIT License

Questo software è concesso in licenza con la licenza MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulta il file LICENSE del repository per i termini completi.

Proprietà controllabili

Ogni controllo è elencato in base al nome del pannello. Usa la descrizione per decidere cosa ascoltare, quindi apporta piccole modifiche al contesto della musica.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Attack Gamma: 0.1 a 200 Predefinito: 3	Imposta la rapidità con cui l'effetto reagisce all'inizio di un suono. Valori più veloci controllano la parte anteriore; valori più lenti mantengono più punch.
Bands Gamma: 8 a 64 Predefinito: 32	Imposta il numero di porzioni di frequenza che trasportano la forma del discorso. Più bande suonano più chiare; meno band suonano più vintage.
Bypass Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo.
Carrier Count Gamma: 2 a 100 Predefinito: 3	Imposta il numero di voci della portante interna sovrapposte.
Carrier Resonance Gamma: 0 a 100 Predefinito: 50	Modifica la nitidezza e la messa a fuoco tonale delle voci della portante interna.
Carrier Tune Gamma: -24 a 24 Predefinito: 0	Sceglie la nota principale o l'area tonale utilizzata da questo controllo.
Color Gamma: 0 a 100 Predefinito: 30	Modifica la luminosità generale e il carattere tonale.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Detail Gamma: 0 a 100 Predefinito: 65	Imposta la quantità di parlato fine e dettagli transitori da trasferire.
Floor Gamma: -90 a -30 Predefinito: -70	Imposta quanto silenzioso può essere l'input prima che il movimento trasferito si chiuda.
Imprint Gamma: 0 a 100 Predefinito: 100	Imposta la forza con cui l'articolazione e il ritmo dell'input vengono stampati sul supporto.
Mix Gamma: 0 a 100 Predefinito: 100	Unisce il suono originale con il suono elaborato.
Output Gamma: -18 a 6 Predefinito: 0	Imposta il livello di ascolto finale dopo l'elaborazione.
Pressure Gamma: 0 a 100 Predefinito: 25	Aggiunge densità e fermezza alla busta trasferita.
Program Gamma: 120 programmi di fabbrica Predefinito: Init	Carica un punto di partenza della fabbrica. Successivamente regolare i controlli per adattarli al suono corrente.
Range High Gamma: 2000 a 18000 Predefinito: 14000	Imposta la frequenza più alta utilizzata per trasferire l'articolazione.
Range Low Gamma: 40 a 500 Predefinito: 90	Imposta la frequenza più bassa utilizzata per trasferire l'articolazione.
Release Gamma: 5 a 2000 Predefinito: 50	Imposta la velocità con cui l'effetto si rilassa dopo che il suono diventa più debole.
Shift Gamma: -24 a 24 Predefinito: 0	Sposta l'intonazione o la struttura della frequenza selezionata verso l'alto o verso il basso.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Sibilance Gamma: 0 a 100 Predefinito: 50	Ripristina o enfatizza consonanti come S e T per parole più chiare.
Sidechain Gamma: Off, On Predefinito: Off	Utilizza un suono esterno come portante anziché quello interno.
Tone Gamma: -100 a 100 Predefinito: 0	Rende il risultato del vocoder più scuro o più luminoso.
Type Gamma: Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert Predefinito: Vocoder	Sceglie il carattere del suono o lo stile di elaborazione.
Warp Gamma: -100 a 100 Predefinito: 0	Allunga o sposta la forma della frequenza trasferita per un carattere vocale diverso.
Whiten Gamma: 0 a 100 Predefinito: 75	Uniforma lo spettro della portante in modo che i dettagli del parlato vengano trasferiti più chiaramente.
Width Gamma: 0 a 200 Predefinito: 100	Imposta la diffusione stereo del suono elaborato.