

TB Parallel Reverb

ユーザーマニュアル



目的

3

3つの異なる空間をブレンドして、ボディ、明るい反射、深い雰囲気を作成します。

ライセンス: MIT License

このソフトウェアは MIT ライセンスに基づいてライセンスされています。 Copyright (c) 2026
テボムキム.全条件については、リポジトリの LICENSE ファイルを参照してください。

制御可能なプロパティ

各コントロールはパネル名ごとにリストされます。説明を使用して何を聴くかを決定し、音楽のコンテキストに小さな変更を加えます。

制御と設定	何が変わるのか
Bright Color 範囲: 0 に 100 デフォルト: 45	このリバーブレイヤーを、暗くて柔らかい状態から、明るくて存在感のある状態に移動させます。
Bright Decay 範囲: 1.5 に 2.5 デフォルト: 2	このリバーブレイヤーの持続時間を設定します。
Bright Diffusion 範囲: 0 に 100 デフォルト: 70	個別のエコーからの反射をよりスムーズなウォッシュに変更します。
Bright Enabled 範囲: Off, On デフォルト: On	このリバーブレイヤーをオンまたはオフにします。
Bright High Pass 範囲: 20 に 1800 デフォルト: 450	このリバーブレイヤーから低周波を除去します。
Bright Low Pass 範囲: 1200 に 20000 デフォルト: 13500	このリバーブレイヤーから高周波を除去します。
Bright Mode 範囲: Plate, Spring デフォルト: Plate	このリバーブレイヤーで使用するスペース文字を選択します。

制御と設定	何が変わるのか
Bright Modulation Depth 範囲: 0 に 20 デフォルト: 1.5	このリバーブレイヤーにどの程度緩やかなピッチの動きを加えるかを設定します。
Bright Modulation Rate 範囲: 0.02 に 5 デフォルト: 0.02	緩やかな音程の変化の速さを設定します。
Bright Plate Distance Spring Tension 範囲: 0 に 100 デフォルト: 35	選択した Bright モードに応じて、プレートの距離またはスプリング張力を変更します。
Bright Pre-Delay 範囲: 0 に 100 デフォルト: 18	ドライサウンドとこのリバーブレイヤーの間にポーズを設定します。
Bright Send Gain 範囲: -60 に 6 デフォルト: -15	このリバーブレイヤーに送信されるサウンドの量を設定します。
Bright Wide 範囲: 0 に 270 デフォルト: 210	このリバーブレイヤーのステレオ幅を設定します。
Bypass 範囲: Off, On デフォルト: Off	エフェクト全体をオフまたはオンにして、前後を直接比較します。
Glue Color 範囲: 0 に 100 デフォルト: 30	このリバーブレイヤーを、暗くて柔らかい状態から、明るくて存在感のある状態に移動させます。
Glue Damping 範囲: 0 に 100 デフォルト: 60	このリバーブレイヤーが減衰するにつれて暗くなります。
Glue Decay 範囲: 0.5 に 1 デフォルト: 0.75	このリバーブレイヤーの持続時間を設定します。
Glue Diffusion 範囲: 0 に 100 デフォルト: 65	個別のエコーからの反射をよりスムーズなウォッシュに変更します。

制御と設定	何が変わるのか
Glue Early Late Mix 範囲: 0 に 100 デフォルト: 45	最初の反射と後のリバーブテールのバランスをとります。
Glue Enabled 範囲: Off, On デフォルト: On	このリバーブレイヤーをオンまたはオフにします。
Glue High Pass 範囲: 20 に 1500 デフォルト: 200	このリバーブレイヤーから低周波を除去します。
Glue Low Pass 範囲: 1000 に 20000 デフォルト: 9000	このリバーブレイヤーから高周波を除去します。
Glue Mode 範囲: Room, Chamber デフォルト: Room	このリバーブレイヤーで使用するスペース文字を選択します。
Glue Pre-Delay 範囲: 0 に 60 デフォルト: 8	ドライサウンドとこのリバーブレイヤーの間にポーズを設定します。
Glue Send Gain 範囲: -60 に 6 デフォルト: -12	このリバーブレイヤーに送信されるサウンドの量を設定します。
Glue Size 範囲: 0 に 100 デフォルト: 50	このリバーブレイヤーの見かけ上の部屋のサイズを設定します。
Glue Wide 範囲: 0 に 180 デフォルト: 150	このリバーブレイヤーのステレオ幅を設定します。
Program 範囲: 100 ファクトリープログラム デフォルト: Init Parallel	工場出荷時の開始点をロードします。その後、現在のサウンドに合わせてコントロールを調整します。
Reverb Solo 範囲: Off, Glue, Bright, Space デフォルト: Off	3つの空間のバランスをとりながら、1つのリバーブレイヤーを単独で聞くことができます。

制御と設定	何が変わるのか
Space Color 範囲: 0 に 100 デフォルト: 25	このリバーブレイヤーを、暗くて柔らかい状態から、明るくて存在感のある状態に移動させます。
Space Decay / Length 範囲: 0.25 に 10 デフォルト: 3.2	このリバーブまたはインパルス応答の持続時間を設定します。
Space Diffusion 範囲: 0 に 100 デフォルト: 72	個別のエコーからの反射をよりスムーズなウォッシュに変更します。
Space Enabled 範囲: Off, On デフォルト: On	このリバーブレイヤーをオンまたはオフにします。
Space Hall Type 範囲: Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall デフォルト: Church	基本的なホールキャラクターを選択します。
Space HF Damping 範囲: 0 に 100 デフォルト: 45	リバーブがフェードするにつれて高周波が柔らかくなります。
Space High Pass 範囲: 20 に 1500 デフォルト: 300	このリバーブレイヤーから低周波を除去します。
Space Low Pass 範囲: 1000 に 20000 デフォルト: 7500	このリバーブレイヤーから高周波を除去します。
Space Mode 範囲: Hall, IR デフォルト: Hall	このリバーブレイヤーで使用するスペース文字を選択します。
Space Pre-Delay 範囲: 0 に 200 デフォルト: 60	ドライサウンドとこのリバーブレイヤーの間にポーズを設定します。
Space Send Gain 範囲: -60 に 6 デフォルト: -22	このリバーブレイヤーに送信されるサウンドの量を設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Space Shimmer 範囲: 0 に 100 デフォルト: 15	長いリバーブレイヤーに明るい立ち上がり音を加えます。
Space Wide 範囲: 0 に 360 デフォルト: 240	このリバーブレイヤーのステレオ幅を設定します。
Wet/Dry Mix 範囲: 0 に 100 デフォルト: 100	オリジナルのサウンドをすべての有効なリバーブレイヤーとブレンドします。