

TB Parallel Reverb

사용 설명서



목적

서로 다른 세 가지 공간을 섞어 밀착감부터 밝은 잔향, 깊은 공간감까지 만드는 플러그인입니다.

라이선스: MIT License

이 소프트웨어는 MIT 라이선스로 배포됩니다. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. 전체 조건은 저장소의 LICENSE 파일을 확인하세요.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 이름을 그대로 사용했습니다. 설명을 읽고 무엇을 들어야 하는지 파악한 다음, 음악을 재생하면서 조금씩 조절해 보세요.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
Bright Color 범위: 0 - 100 기본값: 45	이 리버브 레이어를 더 어둡고 부드러운 것에서 더 밝고 더 존재감 있게 이동합니다.
Bright Decay 범위: 1.5 - 2.5 기본값: 2	이 리버브 레이어가 이어지는 시간을 정합니다.
Bright Diffusion 범위: 0 - 100 기본값: 70	각각 들리는 반사를 더 부드럽고 이어진 잔향으로 바꿉니다.
Bright Enabled 범위: Off, On 기본값: On	이 리버브 레이어를 켜거나 끕니다.
Bright High Pass 범위: 20 - 1800 기본값: 450	이 리버브 레이어의 저역을 줄입니다.
Bright Low Pass 범위: 1200 - 20000 기본값: 13500	이 리버브 레이어의 고역을 줄입니다.
Bright Mode 범위: Plate, Spring 기본값: Plate	이 리버브 레이어에 사용할 공간 캐릭터를 선택합니다.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
Bright Modulation Depth 범위: 0 - 20 기본값: 1.5	이 리버브 레이어에 얼마나 부드러운 피치 움직임이 추가되는지 설정합니다.
Bright Modulation Rate 범위: 0.02 - 5 기본값: 0.02	부드러운 피치 움직임이 얼마나 빨리 변하는지 설정합니다.
Bright Plate Distance Spring Tension 범위: 0 - 100 기본값: 35	선택한 Bright 모드에 따라 플레이트 거리 또는 스프링 장력을 변경합니다.
Bright Pre-Delay 범위: 0 - 100 기본값: 18	원음이 나온 뒤 이 리버브가 시작되기까지의 시간을 정합니다.
Bright Send Gain 범위: -60 - 6 기본값: -15	이 리버브 레이어로 보내는 소리의 양을 정합니다.
Bright Wide 범위: 0 - 270 기본값: 210	이 리버브 레이어의 스테레오 폭을 정합니다.
Bypass 범위: Off, On 기본값: Off	효과를 끄거나 켜서 처리 전후를 바로 비교합니다.
Glue Color 범위: 0 - 100 기본값: 30	이 리버브 레이어를 더 어둡고 부드러운 것에서 더 밝고 더 존재감 있게 이동합니다.
Glue Damping 범위: 0 - 100 기본값: 60	이 리버브 레이어가 감쇠되면서 어두워집니다.
Glue Decay 범위: 0.5 - 1 기본값: 0.75	이 리버브 레이어가 이어지는 시간을 정합니다.
Glue Diffusion 범위: 0 - 100 기본값: 65	각각 들리는 반사를 더 부드럽고 이어진 잔향으로 바꿉니다.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
Glue Early Late Mix 범위: 0 - 100 기본값: 45	이후의 리버브 테일에 대해 첫 번째 반사의 균형을 맞춥니다.
Glue Enabled 범위: Off, On 기본값: On	이 리버브 레이어를 켜거나 끕니다.
Glue High Pass 범위: 20 - 1500 기본값: 200	이 리버브 레이어의 저역을 줄입니다.
Glue Low Pass 범위: 1000 - 20000 기본값: 9000	이 리버브 레이어의 고역을 줄입니다.
Glue Mode 범위: Room, Chamber 기본값: Room	이 리버브 레이어에 사용할 공간 캐릭터를 선택합니다.
Glue Pre-Delay 범위: 0 - 60 기본값: 8	원음이 나온 뒤 이 리버브가 시작되기까지의 시간을 정합니다.
Glue Send Gain 범위: -60 - 6 기본값: -12	이 리버브 레이어로 보내는 소리의 양을 정합니다.
Glue Size 범위: 0 - 100 기본값: 50	이 리버브 레이어의 겹보기 공간 크기를 설정합니다.
Glue Wide 범위: 0 - 180 기본값: 150	이 리버브 레이어의 스테레오 폭을 정합니다.
Program 범위: 100개 팩토리 프리셋 기본값: Init Parallel	팩토리 프리셋을 불러옵니다. 불러온 뒤 현재 소스에 맞게 각 속성을 조절하세요.
Reverb Solo 범위: Off, Glue, Bright, Space 기본값: Off	세 공간의 균형을 맞추면서 하나의 리버브 레이어만 들을 수 있습니다.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
Space Color 범위: 0 - 100 기본값: 25	이 리버브 레이어를 더 어둡고 부드러운 것에서 더 밝고 더 존재감 있게 이동합니다.
Space Decay / Length 범위: 0.25 - 10 기본값: 3.2	이 리버브 또는 임펄스 응답이 지속되는 시간을 설정합니다.
Space Diffusion 범위: 0 - 100 기본값: 72	각각 들리는 반사를 더 부드럽고 이어진 잔향으로 바꿉니다.
Space Enabled 범위: Off, On 기본값: On	이 리버브 레이어를 켜거나 끕니다.
Space Hall Type 범위: Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall 기본값: Church	기본 홀 캐릭터를 선택합니다.
Space HF Damping 범위: 0 - 100 기본값: 45	리버브가 페이드되면서 고주파수를 부드럽게 합니다.
Space High Pass 범위: 20 - 1500 기본값: 300	이 리버브 레이어의 저역을 줄입니다.
Space Low Pass 범위: 1000 - 20000 기본값: 7500	이 리버브 레이어의 고역을 줄입니다.
Space Mode 범위: Hall, IR 기본값: Hall	이 리버브 레이어에 사용할 공간 캐릭터를 선택합니다.
Space Pre-Delay 범위: 0 - 200 기본값: 60	원음이 나온 뒤 이 리버브가 시작되기까지의 시간을 정합니다.
Space Send Gain 범위: -60 - 6 기본값: -22	이 리버브 레이어로 보내는 소리의 양을 정합니다.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
Space Shimmer 범위: 0 - 100 기본값: 15	긴 리버브 레이어에 밝게 상승하는 음정을 더합니다.
Space Wide 범위: 0 - 360 기본값: 240	이 리버브 레이어의 스테레오 폭을 정합니다.
Wet/Dry Mix 범위: 0 - 100 기본값: 100	활성화된 모든 리버브 레이어와 원래 사운드를 혼합합니다.