

TB Vocoder

MANUAL DO USUÁRIO



Objetivo

Coloca o ritmo e a articulação de um som no tom de outro som.

Licença: MIT License

Este software está licenciado sob a licença MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulte o arquivo LICENSE do repositório para obter os termos completos.

Propriedades controláveis

Cada controle é listado pelo nome do painel. Use a descrição para decidir o que ouvir e, em seguida, faça pequenas alterações no contexto da música.

Controle e configurações	O que isso muda
Attack Alcance: 0.1 para 200 Padrão: 3	Define a rapidez com que o efeito reage quando um som começa. Valores mais rápidos controlam a frente; valores mais lentos mantêm mais força.
Bands Alcance: 8 para 64 Padrão: 32	Define quantas fatias de frequência carregam o formato da fala. Mais bandas soam mais claras; menos bandas soam mais vintage.
Bypass Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa o efeito completo para uma comparação direta antes e depois.
Carrier Count Alcance: 2 para 100 Padrão: 3	Define quantas vozes portadoras internas são colocadas juntas.
Carrier Resonance Alcance: 0 para 100 Padrão: 50	Altera a nitidez e o foco tonal das vozes portadoras internas.
Carrier Tune Alcance: -24 para 24 Padrão: 0	Escolhe a nota principal ou área tonal usada por este controle.
Color Alcance: 0 para 100 Padrão: 30	Altera o brilho geral e o caráter tonal.

Controle e configurações	O que isso muda
Detail Alcance: 0 para 100 Padrão: 65	Define a quantidade de fala fina e detalhes transitórios transferidos.
Floor Alcance: -90 para -30 Padrão: -70	Define o quão silenciosa a entrada pode ser antes que o movimento transferido seja encerrado.
Imprint Alcance: 0 para 100 Padrão: 100	Define a intensidade com que a articulação e o ritmo da entrada são impressos no suporte.
Mix Alcance: 0 para 100 Padrão: 100	Combina o som original com o som processado.
Output Alcance: -18 para 6 Padrão: 0	Define o nível de audição final após o processamento.
Pressure Alcance: 0 para 100 Padrão: 25	Adiciona densidade e firmeza ao envelope transferido.
Program Alcance: 120 programas de fábrica Padrão: Init	Carrega um ponto inicial de fábrica. Ajuste os controles posteriormente para se adequar ao som atual.
Range High Alcance: 2000 para 18000 Padrão: 14000	Define a frequência mais alta usada para transferir a articulação.
Range Low Alcance: 40 para 500 Padrão: 90	Define a frequência mais baixa usada para transferir a articulação.
Release Alcance: 5 para 2000 Padrão: 50	Define a rapidez com que o efeito relaxa depois que o som fica mais baixo.
Shift Alcance: -24 para 24 Padrão: 0	Move a afinação ou estrutura de frequência selecionada para cima ou para baixo.

Controle e configurações	O que isso muda
Sibilance Alcance: 0 para 100 Padrão: 50	Restaura ou enfatiza consoantes como S e T para palavras mais claras.
Sidechain Alcance: Off, On Padrão: Off	Usa um som externo como portadora em vez da portadora interna.
Tone Alcance: -100 para 100 Padrão: 0	Torna o resultado do vocoder mais escuro ou mais claro.
Type Alcance: Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert Padrão: Vocoder	Escolhe o caráter sonoro ou estilo de processamento.
Warp Alcance: -100 para 100 Padrão: 0	Amplia ou altera o formato da frequência transferida para um caráter vocal diferente.
Whiten Alcance: 0 para 100 Padrão: 75	Equilibra o espectro da portadora para que os detalhes da fala sejam transferidos com mais clareza.
Width Alcance: 0 para 200 Padrão: 100	Define a propagação estéreo do som processado.