

TB Vocoder

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Цель

Сопоставляет ритм и артикуляцию одного звука с тоном другого звука.

Лицензия: MIT License

Это программное обеспечение распространяется по лицензии MIT. Авторские права (с) 2026 г. ТэбеумКим.
Полные условия см. в файле LICENSE репозитория.

Контролируемые свойства

Каждый элемент управления указан по имени панели. Используйте описание, чтобы решить, что слушать, а затем внесите небольшие изменения в контекст музыки.

Управление и настройки	Что это меняет
Attack Диапазон: 0.1 чтобы 200 По умолчанию: 3	Устанавливает скорость реакции эффекта на начало звука. Более быстрые значения контролируют фронт; более медленные значения сохраняют больше энергии.
Bands Диапазон: 8 чтобы 64 По умолчанию: 32	Устанавливает количество частотных срезов, несущих форму речи. Больше групп звучат чище; меньшее количество групп звучит более винтажно.
Bypass Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	Включает или выключает весь эффект для прямого сравнения «до» и «после».
Carrier Count Диапазон: 2 чтобы 100 По умолчанию: 3	Устанавливает количество внутренних голосов несущей, наложенных друг на друга.
Carrier Resonance Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 50	Изменяет резкость и тональную направленность внутренних голосов носителей.
Carrier Tune Диапазон: -24 чтобы 24 По умолчанию: 0	Выбирает основную ноту или тональную область, используемую этим элементом управления.
Color Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 30	Изменяет общую яркость и тональный характер.

Управление и настройки	Что это меняет
Detail Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 65	Устанавливает степень передачи мелкой речи и переходных деталей.
Floor Диапазон: -90 чтобы -30 По умолчанию: -70	Устанавливает, насколько тихим может быть вход до того, как переданное движение закроется.
Imprint Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 100	Устанавливает, насколько сильно артикуляция и ритм ввода печатаются на носителе.
Mix Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 100	Смешивает исходный звук с обработанным звуком.
Output Диапазон: -18 чтобы 6 По умолчанию: 0	Устанавливает окончательный уровень прослушивания после обработки.
Pressure Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 25	Придает плотность и твердость конверту.
Program Диапазон: 120 заводские программы По умолчанию: Init	Загружает заводскую отправную точку. После этого отрегулируйте элементы управления в соответствии с текущим звуком.
Range High Диапазон: 2000 чтобы 18000 По умолчанию: 14000	Устанавливает самую высокую частоту, используемую для передачи артикуляции.
Range Low Диапазон: 40 чтобы 500 По умолчанию: 90	Устанавливает самую низкую частоту, используемую для передачи артикуляции.
Release Диапазон: 5 чтобы 2000 По умолчанию: 50	Устанавливает скорость ослабления эффекта после того, как звук становится тише.
Shift Диапазон: -24 чтобы 24 По умолчанию: 0	Перемещает выбранную структуру высоты или частоты вверх или вниз.

Управление и настройки	Что это меняет
Sibilance Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 50	Восстанавливает или подчеркивает согласные, такие как S и T, для более четкого понимания слов.
Sidechain Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	Использует внешний звук в качестве носителя вместо внутреннего.
Tone Диапазон: -100 чтобы 100 По умолчанию: 0	Делает результат вокодера темнее или ярче.
Type Диапазон: Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert По умолчанию: Vocoder	Выбор характера звука или стиля обработки.
Warp Диапазон: -100 чтобы 100 По умолчанию: 0	Растягивает или смещает передаваемую форму частоты для другого вокального характера.
Whiten Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 75	Выравнивает спектр несущих, поэтому детали речи передаются более четко.
Width Диапазон: 0 чтобы 200 По умолчанию: 100	Устанавливает стереораспространение обработанного звука.