

TB Center

MANUAL DE USUARIO



Propósito

Trae una imagen estéreo dispersa o inestable hacia un centro claro mientras le permite mantener el ancho que desee.

Licencia: MIT License

Este software tiene la licencia MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulte el archivo de LICENCIA del repositorio para conocer los términos completos.

Propiedades controlables

Cada control aparece listado por su nombre de panel. Utilice la descripción para decidir qué escuchar y luego realice pequeños cambios en el contexto de la música.

Controles y configuraciones	que cambia
Band High Rango: 0 a 100 Predeterminado: 100	Establece la fuerza con la que se atrae el área de alta frecuencia hacia el centro.
Band Low Rango: 0 a 100 Predeterminado: 100	Establece la fuerza con la que se atrae el área de baja frecuencia hacia el centro.
Band Mid-High Rango: 0 a 100 Predeterminado: 100	Establece la fuerza con la que se atrae el área media superior hacia el centro.
Band Mid-Low Rango: 0 a 100 Predeterminado: 100	Establece la fuerza con la que se atrae el área media-baja hacia el centro.
Bypass Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después.
Intensity Rango: 0 a 200 Predeterminado: 100	Establece con qué fuerza el complemento corrige la posición estéreo. Comience cerca del medio y levántelo sólo hasta que la imagen se sienta estable.
Lookahead Rango: 0 a 100 Predeterminado: 20	Ayuda al complemento a manejar cambios rápidos de posición con mayor suavidad. Los valores más altos pueden parecer más estables pero un poco menos inmediatos.

Controles y configuraciones	que cambia
M/S Width Rango: 0 a 200 Predeterminado: 100	Establece el ancho estéreo final después del centrado. El 100 por ciento mantiene el ancho original, los valores más bajos lo estrechan y los valores más altos lo amplían.
Multiband Rango: Off, On Predeterminado: Off	Permite que las áreas baja, media y alta utilicen diferentes fuerzas de centrado.
Program Rango: 6 programas de fábrica Predeterminado: Init	Carga un punto de partida de fábrica. Ajuste los controles después para que se ajusten al sonido actual.
Response Rango: 0 a 100 Predeterminado: 75	Establece la rapidez con la que el centro sigue el movimiento. Los valores más bajos se sienten más suaves; los valores más altos rastrean los sonidos en movimiento más rápido.
Time Center Rango: 0 a 100 Predeterminado: 100	Mueve el tiempo de llegada izquierdo y derecho hacia el centro. Levántelo cuando la imagen se sienta manchada o destrozada.