

TB Delay

MANUAL DE USUARIO



Propósito

Crea ecos repetidos, espacio rítmico y texturas de retroalimentación en evolución.

Licencia: MIT License

Este software tiene la licencia MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulte el archivo de LICENCIA del repositorio para conocer los términos completos.

Propiedades controlables

Cada control aparece listado por su nombre de panel. Utilice la descripción para decidir qué escuchar y luego realice pequeños cambios en el contexto de la música.

Controles y configuraciones	que cambia
Age Rango: 0 a 100 Predeterminado: 28	Hace que las repeticiones suenen más nuevas y limpias o más antiguas, más suaves y más desgastadas.
Bypass Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después.
Character Rango: Clean, Tape, BBD, Digital Predeterminado: Tape	Elige el tono de repetición: limpio, cinta, brigada de cubo o digital.
Color Space Bypass Rango: Off, On Predeterminado: Off	Desactiva la sección de tono y espacio mientras mantiene activa la sincronización de repetición.
Delay Time Rango: 10 a 8000 Predeterminado: 375	Establece el tiempo entre el sonido original y la repetición cuando el tiempo está libre.
Density Rango: 1 a 8 Predeterminado: 4	Establece cuántos fragmentos granulares se superponen dentro de las repeticiones transformadas.
Diverge Rango: 0 a 100 Predeterminado: 0	Hace que las rutas de repetición izquierda y derecha evolucionen de manera diferente con el tiempo.

Controles y configuraciones	que cambia
Division Rango: 18 opciones Predeterminado: 1/8 D	Elige el valor de nota utilizado cuando el retraso sigue el tempo de la canción.
Drive Rango: 0 a 100 Predeterminado: 18	Establece la fuerza con la que el sonido adquiere un color armónico o una distorsión.
Duck Rango: 0 a 100 Predeterminado: 25	Reduce los ecos mientras el sonido seco está presente y luego los deja subir en los huecos.
Feedback Rango: 0 a 110 Predeterminado: 48	Devuelve el sonido procesado al efecto para crear un resultado más largo o más fuerte.
Freeze Rango: Off, On Predeterminado: Off	Mantiene la cola del efecto actual para que continúe sin nuevas entradas.
Grain Rango: 0 a 100 Predeterminado: 0	Agrega ruptura granular y textura similar a partículas a las repeticiones.
Grain Size Rango: 10 a 500 Predeterminado: 90	Establece la longitud de cada fragmento granular. Los valores cortos resultan ásperos; Los valores largos se sienten más suaves.
Grain Transform Bypass Rango: Off, On Predeterminado: Off	Desactiva la sección de transformación de grano y tono mientras mantiene activo el retardo básico.
High Cut Rango: 500 a 20000 Predeterminado: 9000	Elimina las frecuencias altas de la capa de sonido o efecto actual.
Low Cut Rango: 20 a 2000 Predeterminado: 120	Elimina las frecuencias bajas de la capa de sonido o efecto actual.
Mix Rango: 0 a 100 Predeterminado: 30	Combina el sonido original con el sonido procesado.

Controles y configuraciones	que cambia
Mod Depth Rango: 0 a 20 Predeterminado: 0.8	Establece la intensidad con la que el proceso nombrado cambia el sonido.
Mod Rate Rango: 0.02 a 10 Predeterminado: 0.25	Establece la rapidez con la que se repite el movimiento nombrado.
Offset Rango: -100 a 100 Predeterminado: 0	Mueve un lado antes y el otro después para crear una separación estéreo.
Output Rango: -18 a 6 Predeterminado: 0	Establece el nivel de escucha final después del procesamiento.
Pitch Rango: -24 a 24 Predeterminado: 0	Mueve el tono del sonido procesado hacia arriba o hacia abajo.
Program Rango: 100 programas de fábrica Predeterminado: Init	Carga un punto de partida de fábrica. Ajuste los controles después para que se ajusten al sonido actual.
Reverse Rango: 0 a 100 Predeterminado: 0	Establece la frecuencia o la intensidad con la que se reproduce hacia atrás el sonido procesado.
Shift Rango: -2000 a 2000 Predeterminado: 0	Mueve el contenido de frecuencia de cada repetición hacia arriba o hacia abajo para lograr un movimiento en espiral.
Size Rango: 2 a 120 Predeterminado: 32	Establece el tamaño aparente del espacio difuso alrededor de las repeticiones.
Smear Rango: 0 a 100 Predeterminado: 12	Suaviza los bordes de las repeticiones para que se mezclen en una nube más parecida a una reverberación.
Spacing Rango: 25 a 200 Predeterminado: 100	Amplía o contrae la distancia entre múltiples toques.

Controles y configuraciones	que cambia
Spray Rango: 0 a 100 Predeterminado: 15	Extiende pequeños trozos de cada repetición a tiempo para obtener una textura más suelta y menos predecible.
Stereo Bypass Rango: Off, On Predeterminado: Off	Mantiene el movimiento de retardo centrado cuando está habilitado, útil para repeticiones mono-seguras.
Style Rango: Single, Dual, Ping Pong, Ratio Predeterminado: Ping Pong	Elige el diseño de repetición, incluidos patrones simples, duales, de ping-pong y de proporción.
Swing Rango: -50 a 50 Predeterminado: 0	Mueve repeticiones alternas antes o después para crear un ritmo más suelto.
Taps Rango: 1, 2, 4, 8 Predeterminado: 1	Elige cuántos puntos de repetición se crean para cada ciclo de eco.
Time Change Rango: Crossfade, Glide Predeterminado: Glide	Elige si los cambios de tiempo de retardo se funden limpiamente o se deslizan con una inflexión de tono.
Time Mode Rango: Free, Sync, Tune Predeterminado: Sync	Elige milisegundos libres, divisiones de tempo de canción o intervalos de tono afinados para el tiempo de retardo.
Transform Route Rango: Loop, Post Predeterminado: Loop	Coloca las transformaciones creativas dentro del ciclo de retroalimentación o después de él.
Width Rango: 0 a 200 Predeterminado: 130	Establece la extensión estéreo del sonido procesado.