

TB Disperser

MANUAL DE USUARIO



Propósito

Estira la parte frontal de los golpes de batería y sintetizador para que se sientan más pesados, más nítidos o más elásticos.

Licencia: MIT License

Este software tiene la licencia MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulte el archivo de LICENCIA del repositorio para conocer los términos completos.

Propiedades controlables

Cada control aparece listado por su nombre de panel. Utilice la descripción para decidir qué escuchar y luego realice pequeños cambios en el contexto de la música.

Controles y configuraciones	que cambia
Amount Rango: 0 % a 100 % Predeterminado: 70 %	Establece la fuerza con la que el efecto nombrado cambia el sonido.
Bypass Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después.
Frequency Rango: 20 Hz a 20 kHz Predeterminado: 200 Hz	Elige el área tonal principal o tono portador utilizado por este control.
LFO Range Rango: ± 0 oct a ± 4 oct Predeterminado: ± 1 oct	Establece qué tan lejos viaja la frecuencia del centro móvil.
LFO Rate Rango: 0.01 Hz a 10 Hz Predeterminado: 0.25 Hz	Establece la rapidez con la que se mueve la frecuencia central.
LFO Type Rango: OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, RND Predeterminado: OFF	Elige la forma del movimiento o desactiva el movimiento automático.

Controles y configuraciones	que cambia
Pinch Rango: 0 % a 100 % Predeterminado: 0 %	Enfoca el barrido de fase alrededor de un área de frecuencia más estrecha. Los valores más altos suenan más nítidos y resonantes.
Program Rango: 10 programas de fábrica Predeterminado: Init	Carga un punto de partida de fábrica. Ajuste los controles después para que se ajusten al sonido actual.
Speed Rango: 0.25 x a 2 x Predeterminado: 2 x	Acorta o estira el movimiento de fase alrededor de cada golpe.