

TB Parallel Reverb

MANUAL DE USUARIO



Propósito

Combina tres espacios diferentes para crear cuerpo, reflejos brillantes y un ambiente profundo.

Licencia: MIT License

Este software tiene la licencia MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulte el archivo de LICENCIA del repositorio para conocer los términos completos.

Propiedades controlables

Cada control aparece listado por su nombre de panel. Utilice la descripción para decidir qué escuchar y luego realice pequeños cambios en el contexto de la música.

Controles y configuraciones	que cambia
Bright Color Rango: 0 a 100 Predeterminado: 45	Mueve esta capa de reverberación de más oscura y suave a más brillante y más presente.
Bright Decay Rango: 1.5 a 2.5 Predeterminado: 2	Establece cuánto dura esta capa de reverberación.
Bright Diffusion Rango: 0 a 100 Predeterminado: 70	Cambia los reflejos de ecos separados a un lavado más suave.
Bright Enabled Rango: Off, On Predeterminado: On	Activa o desactiva esta capa de reverberación.
Bright High Pass Rango: 20 a 1800 Predeterminado: 450	Elimina las frecuencias bajas de esta capa de reverberación.
Bright Low Pass Rango: 1200 a 20000 Predeterminado: 13500	Elimina las frecuencias altas de esta capa de reverberación.
Bright Mode Rango: Plate, Spring Predeterminado: Plate	Elige el carácter de espacio utilizado por esta capa de reverberación.

Controles y configuraciones	que cambia
Bright Modulation Depth Rango: 0 a 20 Predeterminado: 1.5	Establece cuánto movimiento de tono suave se agrega a esta capa de reverberación.
Bright Modulation Rate Rango: 0.02 a 5 Predeterminado: 0.02	Establece la rapidez con la que cambia el suave movimiento de tono.
Bright Plate Distance Spring Tension Rango: 0 a 100 Predeterminado: 35	Cambia la distancia de la placa o la tensión del resorte, según el modo Bright seleccionado.
Bright Pre-Delay Rango: 0 a 100 Predeterminado: 18	Establece la pausa entre el sonido seco y esta capa de reverberación.
Bright Send Gain Rango: -60 a 6 Predeterminado: -15	Establece cuánto sonido se envía a esta capa de reverberación.
Bright Wide Rango: 0 a 270 Predeterminado: 210	Establece el ancho estéreo de esta capa de reverberación.
Bypass Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después.
Glue Color Rango: 0 a 100 Predeterminado: 30	Mueve esta capa de reverberación de más oscura y suave a más brillante y más presente.
Glue Damping Rango: 0 a 100 Predeterminado: 60	Oscurece esta capa de reverberación a medida que decae.
Glue Decay Rango: 0.5 a 1 Predeterminado: 0.75	Establece cuánto dura esta capa de reverberación.
Glue Diffusion Rango: 0 a 100 Predeterminado: 65	Cambia los reflejos de ecos separados a un lavado más suave.

Controles y configuraciones	que cambia
Glue Early Late Mix Rango: 0 a 100 Predeterminado: 45	Equilibra las primeras reflexiones con la cola de reverberación posterior.
Glue Enabled Rango: Off, On Predeterminado: On	Activa o desactiva esta capa de reverberación.
Glue High Pass Rango: 20 a 1500 Predeterminado: 200	Elimina las frecuencias bajas de esta capa de reverberación.
Glue Low Pass Rango: 1000 a 20000 Predeterminado: 9000	Elimina las frecuencias altas de esta capa de reverberación.
Glue Mode Rango: Room, Chamber Predeterminado: Room	Elige el carácter de espacio utilizado por esta capa de reverberación.
Glue Pre-Delay Rango: 0 a 60 Predeterminado: 8	Establece la pausa entre el sonido seco y esta capa de reverberación.
Glue Send Gain Rango: -60 a 6 Predeterminado: -12	Establece cuánto sonido se envía a esta capa de reverberación.
Glue Size Rango: 0 a 100 Predeterminado: 50	Establece el tamaño aparente de la habitación de esta capa de reverberación.
Glue Wide Rango: 0 a 180 Predeterminado: 150	Establece el ancho estéreo de esta capa de reverberación.
Program Rango: 100 programas de fábrica Predeterminado: Init Parallel	Carga un punto de partida de fábrica. Ajuste los controles después para que se ajusten al sonido actual.
Reverb Solo Rango: Off, Glue, Bright, Space Predeterminado: Off	Le permite escuchar una capa de reverberación por sí sola mientras equilibra los tres espacios.

Controles y configuraciones	que cambia
Space Color Rango: 0 a 100 Predeterminado: 25	Mueve esta capa de reverberación de más oscura y suave a más brillante y más presente.
Space Decay / Length Rango: 0.25 a 10 Predeterminado: 3.2	Establece cuánto dura esta respuesta de reverberación o impulso.
Space Diffusion Rango: 0 a 100 Predeterminado: 72	Cambia los reflejos de ecos separados a un lavado más suave.
Space Enabled Rango: Off, On Predeterminado: On	Activa o desactiva esta capa de reverberación.
Space Hall Type Rango: Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall Predeterminado: Church	Elige el personaje básico de la sala.
Space HF Damping Rango: 0 a 100 Predeterminado: 45	Suaviza las frecuencias altas a medida que la reverberación se desvanece.
Space High Pass Rango: 20 a 1500 Predeterminado: 300	Elimina las frecuencias bajas de esta capa de reverberación.
Space Low Pass Rango: 1000 a 20000 Predeterminado: 7500	Elimina las frecuencias altas de esta capa de reverberación.
Space Mode Rango: Hall, IR Predeterminado: Hall	Elige el carácter de espacio utilizado por esta capa de reverberación.
Space Pre-Delay Rango: 0 a 200 Predeterminado: 60	Establece la pausa entre el sonido seco y esta capa de reverberación.
Space Send Gain Rango: -60 a 6 Predeterminado: -22	Establece cuánto sonido se envía a esta capa de reverberación.

Controles y configuraciones	que cambia
Space Shimmer Rango: 0 a 100 Predeterminado: 15	Añade un tono ascendente brillante a la larga capa de reverberación.
Space Wide Rango: 0 a 360 Predeterminado: 240	Establece el ancho estéreo de esta capa de reverberación.
Wet/Dry Mix Rango: 0 a 100 Predeterminado: 100	Combina el sonido original con todas las capas de reverberación habilitadas.