

TB Parallel Reverb

ANVÄNDARMANUAL



Syfte

Blandar tre olika utrymmen för att skapa kropp, ljusa reflektioner och djup atmosfär.

Licens: MIT License

Denna programvara är licensierad under MIT-licensen. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Se filen LICENSE för arkivet för de fullständiga villkoren.

Kontrollerbara egenskaper

Varje kontroll listas efter dess panelnamn. Använd beskrivningen för att bestämma vad du ska lyssna på och gör sedan små förändringar i musiksammanhanget.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Bright Color Räckvidd: 0 till 100 Standard: 45	Flyttar detta efterklangslager från mörkare och mjukare till ljusare och mer närvarande.
Bright Decay Räckvidd: 1.5 till 2.5 Standard: 2	Ställer in hur länge detta efterklangslager varar.
Bright Diffusion Räckvidd: 0 till 100 Standard: 70	Ändrar reflektioner från separata ekon till en mjukare tvätt.
Bright Enabled Räckvidd: Off, On Standard: On	Slår på eller av detta efterklangslager.
Bright High Pass Räckvidd: 20 till 1800 Standard: 450	Tar bort låga frekvenser från detta efterklangslager.
Bright Low Pass Räckvidd: 1200 till 20000 Standard: 13500	Tar bort höga frekvenser från detta efterklangslager.
Bright Mode Räckvidd: Plate, Spring Standard: Plate	Väljer mellanslagstecken som används av detta efterklangslager.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Bright Modulation Depth Räckvidd: 0 till 20 Standard: 1.5	Ställer in hur mycket mjuk tonhöjdsrörelse som läggs till detta efterklangslager.
Bright Modulation Rate Räckvidd: 0.02 till 5 Standard: 0.02	Ställer in hur snabbt den mjuka tonhöjdsrörelsen ändras.
Bright Plate Distance Spring Tension Räckvidd: 0 till 100 Standard: 35	Ändrar plattavstånd eller fjäderspänning, beroende på valt Bright-läge.
Bright Pre-Delay Räckvidd: 0 till 100 Standard: 18	Ställer in pausen mellan det torra ljudet och detta efterklangslager.
Bright Send Gain Räckvidd: -60 till 6 Standard: -15	Ställer in hur mycket ljud som skickas till detta efterklangslager.
Bright Wide Räckvidd: 0 till 270 Standard: 210	Ställer in stereobredden för detta efterklangslager.
Bypass Räckvidd: Off, On Standard: Off	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter.
Glue Color Räckvidd: 0 till 100 Standard: 30	Flyttar detta efterklangslager från mörkare och mjukare till ljusare och mer närvarande.
Glue Damping Räckvidd: 0 till 100 Standard: 60	Mörkar detta efterklangslager när det avtar.
Glue Decay Räckvidd: 0.5 till 1 Standard: 0.75	Ställer in hur länge detta efterklangslager varar.
Glue Diffusion Räckvidd: 0 till 100 Standard: 65	Ändrar reflektioner från separata ekon till en mjukare tvätt.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Glue Early Late Mix Räckvidd: 0 till 100 Standard: 45	Balanserar de första reflektionerna mot den senare reverbsvansen.
Glue Enabled Räckvidd: Off, On Standard: On	Slår på eller av detta efterklangslager.
Glue High Pass Räckvidd: 20 till 1500 Standard: 200	Tar bort låga frekvenser från detta efterklangslager.
Glue Low Pass Räckvidd: 1000 till 20000 Standard: 9000	Tar bort höga frekvenser från detta efterklangslager.
Glue Mode Räckvidd: Room, Chamber Standard: Room	Väljer mellanslagstecken som används av detta efterklangslager.
Glue Pre-Delay Räckvidd: 0 till 60 Standard: 8	Ställer in pausen mellan det torra ljudet och detta efterklangslager.
Glue Send Gain Räckvidd: -60 till 6 Standard: -12	Ställer in hur mycket ljud som skickas till detta efterklangslager.
Glue Size Räckvidd: 0 till 100 Standard: 50	Ställer in den skenbara rumsstorleken för detta efterklangslager.
Glue Wide Räckvidd: 0 till 180 Standard: 150	Ställer in stereobredden för detta efterklangslager.
Program Räckvidd: 100 fabriksprogram Standard: Init Parallel	Laddar en fabriksstartpunkt. Justera kontrollerna efteråt för att passa det aktuella ljudet.
Reverb Solo Räckvidd: Off, Glue, Bright, Space Standard: Off	Låter dig höra ett efterklangslager för sig samtidigt som du balanserar de tre mellanrummen.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Space Color Räckvidd: 0 till 100 Standard: 25	Flyttar detta efterklangslager från mörkare och mjukare till ljusare och mer närvarande.
Space Decay / Length Räckvidd: 0.25 till 10 Standard: 3.2	Ställer in hur länge detta efterklang eller impulssvar varar.
Space Diffusion Räckvidd: 0 till 100 Standard: 72	Ändrar reflektioner från separata ekon till en mjukare tvätt.
Space Enabled Räckvidd: Off, On Standard: On	Slår på eller av detta efterklangslager.
Space Hall Type Räckvidd: Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall Standard: Church	Väljer den grundläggande hallkaraktären.
Space HF Damping Räckvidd: 0 till 100 Standard: 45	Mjukar upp höga frekvenser när reverbet avtar.
Space High Pass Räckvidd: 20 till 1500 Standard: 300	Tar bort låga frekvenser från detta efterklangslager.
Space Low Pass Räckvidd: 1000 till 20000 Standard: 7500	Tar bort höga frekvenser från detta efterklangslager.
Space Mode Räckvidd: Hall, IR Standard: Hall	Väljer mellanslagstecken som används av detta efterklangslager.
Space Pre-Delay Räckvidd: 0 till 200 Standard: 60	Ställer in pausen mellan det torra ljudet och detta efterklangslager.
Space Send Gain Räckvidd: -60 till 6 Standard: -22	Ställer in hur mycket ljud som skickas till detta efterklangslager.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Space Shimmer Räckvidd: 0 till 100 Standard: 15	Lägger till en ljus stigande ton till det långa reverblagret.
Space Wide Räckvidd: 0 till 360 Standard: 240	Ställer in stereobredden för detta efterklangslager.
Wet/Dry Mix Räckvidd: 0 till 100 Standard: 100	Blandar originalljudet med alla aktiverade efterklangslager.