

TB Vocoder

ANVÄNDARMANUAL



Syfte

Placerar rytmen och artikulationen av ett ljud på tonen i ett annat ljud.

Licens: MIT License

Denna programvara är licensierad under MIT-licensen. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Se filen LICENSE för arkivet för de fullständiga villkoren.

Kontrollerbara egenskaper

Varje kontroll listas efter dess panelnamn. Använd beskrivningen för att bestämma vad du ska lyssna på och gör sedan små förändringar i musiksammanhanget.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Attack Räckvidd: 0.1 till 200 Standard: 3	Ställer in hur snabbt effekten reagerar när ett ljud börjar. Snabbare värden styr fronten; långsammare värden håller mer kraft.
Bands Räckvidd: 8 till 64 Standard: 32	Ställer in hur många frekvenssnitt som bär talformen. Fler band låter tydligare; färre band låter mer vintage.
Bypass Räckvidd: Off, On Standard: Off	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter.
Carrier Count Räckvidd: 2 till 100 Standard: 3	Ställer in hur många interna bärarröster som ska läggas ihop.
Carrier Resonance Räckvidd: 0 till 100 Standard: 50	Ändrar skärpan och tonfokus för de interna bärarrösterna.
Carrier Tune Räckvidd: -24 till 24 Standard: 0	Väljer huvudtonen eller tonområdet som används av denna kontroll.
Color Räckvidd: 0 till 100 Standard: 30	Ändrar den övergripande ljusstyrkan och tonkaraktären.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Detail Räckvidd: 0 till 100 Standard: 65	Ställer in hur mycket fint tal och transienta detaljer som överförs.
Floor Räckvidd: -90 till -30 Standard: -70	Ställer in hur tyst ingången kan vara innan den överförda rörelsen stängs.
Imprint Räckvidd: 0 till 100 Standard: 100	Ställer in hur starkt artikulationen och rytmen för inmatningen skrivs ut på bäraren.
Mix Räckvidd: 0 till 100 Standard: 100	Blandar originalljudet med det bearbetade ljudet.
Output Räckvidd: -18 till 6 Standard: 0	Ställer in den slutliga lyssningsnivån efter bearbetning.
Pressure Räckvidd: 0 till 100 Standard: 25	Lägger till densitet och fasthet till det överförda kuvertet.
Program Räckvidd: 120 fabriksprogram Standard: Init	Laddar en fabriksstartpunkt. Justera kontrollerna efteråt för att passa det aktuella ljudet.
Range High Räckvidd: 2000 till 18000 Standard: 14000	Ställer in den högsta frekvensen som används för att överföra artikulation.
Range Low Räckvidd: 40 till 500 Standard: 90	Ställer in den lägsta frekvensen som används för att överföra artikulation.
Release Räckvidd: 5 till 2000 Standard: 50	Ställer in hur snabbt effekten slappnar av efter att ljudet blivit tystare.
Shift Räckvidd: -24 till 24 Standard: 0	Flyttar den valda tonhöjden eller frekvensstrukturen uppåt eller nedåt.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Sibilance Räckvidd: 0 till 100 Standard: 50	Återställer eller framhäver konsonanter som S och T för tydligare ord.
Sidechain Räckvidd: Off, On Standard: Off	Använder ett externt ljud som bärare istället för den interna bäraren.
Tone Räckvidd: -100 till 100 Standard: 0	Gör vocoderresultatet mörkare eller ljusare.
Type Räckvidd: Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert Standard: Vocoder	Väljer ljudkaraktär eller bearbetningsstil.
Warp Räckvidd: -100 till 100 Standard: 0	Sträcker ut eller ändrar den överförda frekvensformen för en annan vokal karaktär.
Whiten Räckvidd: 0 till 100 Standard: 75	Jämnar ut bärarspektrumet så att taldetaljer överförs tydligare.
Width Räckvidd: 0 till 200 Standard: 100	Ställer in stereospridningen för det bearbetade ljudet.