

TB Resonator

Versi: 1.0.0 | Tanggal dokumentasi: 2026-08-04

Ikhtisar

Membuat suara yang masuk berdering seperti bodi yang disetel, menciptakan nada dan keberlanjutan seperti instrumen.

Apa yang dipecahkan oleh plugin ini

EQ dapat menekankan frekuensi yang ada tetapi tidak dapat menciptakan perilaku berkelanjutan dari objek resonansi. Reverb menciptakan ruang tetapi bukan badan musik yang ditentukan. TB Resonator mengaktifkan delapan mode stabil sehingga drum, noise, gitar, vokal, dan efek dapat berbunyi seperti string, kayu, metal, chamber, atau perkusi yang disetel.

Apa yang dapat Anda harapkan

- Resonansi disetel dari C1 ke C7
- Gerakan tubuh terus menerus dari lunak ke tali ke logam
- Perilaku eksitasi strike-to-drive
- Memory dari badan pendek hingga ekor 30 detik

Bagaimana cara kerjanya

TB Resonator memperlakukan masukan sebagai eksitasi untuk badan virtual yang disetel. Pukulan pendek membuat tubuh tersebut berdering, sementara suara yang berkelanjutan terus mengalirkannya, mengubah kebisingan, perkusi, atau ucapan menjadi materi bernada tinggi yang dapat berperilaku seperti instrumen baru.

Tune mengatur pusat musik, Body mengubah karakter resonansi, Touch mengontrol bagaimana masukan menggairahkannya, dan Memory menentukan berapa lama respons tetap aktif. Mix menempatkan instrumen resonansi di belakang atau di depan instrumen asli. Atur penyetelannya terlebih dahulu, lalu seimbangkan sentuhan dan memori untuk pemutaran yang diinginkan.

Mulai cepat

- 1 Setel Tune ke lagu atau nada objek yang diinginkan.
- 2 Pilih Body dengan mendengarkan struktur interval.
- 3 Tetapkan Touch untuk perilaku sumber yang terjadi atau berkelanjutan.

- 4 Tetapkan Memory untuk peluruhan yang diperlukan.
- 5 Naikkan Mix hingga badan resonansi berada pada posisi yang benar.
- 6 Berikan ruang kepala untuk mode yang tumpang tindih.

Antarmuka dan bagian utama



Ini adalah gambaran langsung dari antarmuka plug-in saat ini. Gunakan label yang terlihat untuk menemukan area dan kontrol yang dijelaskan di bawah.

Tune

Mengatur pusat resonansi dari C1/32.7 Hz ke C7/2093 Hz.

Body

Bergerak terus menerus melalui hubungan modal yang lembut, seperti string, dan metalik. Ini mengubah harmoni dan kesan material.

Touch

Beralih dari eksitasi yang berorientasi pada serangan menuju dorongan berkelanjutan. Pengaturan Low mendukung transien; pengaturan tinggi memungkinkan energi terus menerus untuk menjaga tubuh tetap aktif.

Memory

Mengontrol berapa lama badan resonansi berlanjut. Pengaturan yang panjang dapat mempertahankan seluruh frase dan menghabiskan ruang kepala.

Mix

Memadukan tubuh resonansi dengan sumbernya. Pada Mix tinggi, plug-in berperilaku lebih seperti instrumen yang tereksitasi oleh input.

Program

Program mencakup ruang, senar, drum yang disetel, gitar simpatik, kaca vokal, kayu bass, lonceng, mekar, dan drone yang digerakkan.

Properti yang dapat dikontrol

Panduan ini menggunakan nama yang ditampilkan pada panel plug-in. Setiap penjelasan menjelaskan hasil yang dapat didengar, cara yang berguna untuk mendekati kontrol, dan interaksi penting untuk didengarkan.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Body	Memindahkan material resonansi dari lembut dan kayu ke arah cerah dan metalik. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Bypass	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah. Bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama. Jika efeknya menimbulkan ekor, biarkan ekor tersebut mengendap sebelum menilai perbedaannya.
Memory	Menyetel berapa lama badan resonansi terus berdering setelah input memudar. Atur dalam kaitannya dengan ritme dan jarak antar peristiwa. Dengarkan pemompaan, celah, atau ekor yang menutupi suara berikutnya.
Mix	Memadukan suara asli dengan suara yang diproses. Naikkan suara yang sudah diproses untuk sementara untuk mempelajari karakternya, lalu kembali ke mix dan pertahankan hanya jumlah yang mendukung sumbernya.
Program	Memuat titik awal pabrik. Sesuaikan kontrol setelahnya agar sesuai dengan suara saat ini. Gunakan preset sebagai arahan, bukan jawaban akhir. Ubah satu bagian pada satu waktu sehingga jelas penyesuaian mana yang meningkatkan sumbernya.
Touch	Mengubah cara tubuh bersemangat, dari pukulan singkat menjadi nada yang terus menerus. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Tune	Memilih nada atau nada resonansi yang digunakan oleh efek. Pilih arah musik terlebih dahulu, lalu periksa serangan dan nada berkelanjutan untuk mengetahui adanya goyangan yang tidak diinginkan atau perubahan karakter.

Kegunaan praktis

Drum yang disetel

- Gunakan Tune rendah atau menengah.
- Setel Touch menuju Strike.
- Gunakan Memory pendek-menengah.
- Pilih Body yang tidak terlalu metalik dan Mix yang sedang.

Hasil yang diharapkan: Drum memperoleh badan musik yang jelas dan terkendali.

Drone sekitar

- Gunakan Tune yang stabil.
- Tetapkan Touch menuju Drive.
- Gunakan Memory panjang dan logam atau tali Body.
- Otomatiskan Mix secara perlahan.

Hasil yang diharapkan: Sumber energi yang berkelanjutan menggairahkan instrumen resonansi yang telah lama berkembang.

Kesalahan umum

Panjang Memory memungkinkan ekor setelah transportasi berhenti. Kembalikan kontrol terkuat ke netral, bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama, dan tambahkan pemrosesan kembali satu bagian dalam satu waktu.

Nada resonansi dapat bertentangan dengan kunci lagu. Masukkan plug-in satu not yang jelas pada satu waktu, konfirmasi kunci atau target musik, dan kurangi koreksi atau variasi jika hasilnya menjadi tidak stabil.

High Mix dan eksitasi yang tumpang tindih dapat menghasilkan puncak dengan cepat. Kurangi jumlah utama, umpan balik, drive, atau input terlebih dahulu, lalu susun ulang suara sambil menonton pengukur keluaran dan dengarkan setelah sumber berhenti.