

TB Step Shifter

Versione: Current | Data della documentazione: 2026-08-04

Panoramica

Sposta gli armonici selezionati per creare nuova intonazione e tono senza spostare l'intero suono nel modo consueto.

Cosa risolve questo plug-in

Il pitch shifting convenzionale sposta insieme ogni componente spettrale. TB Step Shifter traccia una sorgente intonata, identifica la sua serie armonica e riposiziona le armoniche selezionate. Ciò consente il movimento dell'intonazione o la ricolorazione dell'armonica superiore preservando maggiormente il tempo originale e, in modalità Colorize, la fondamentale.

Cosa puoi aspettarti

- Trasposizione in serie armonica
- Ricolorazione armonica superiore con fondamentale radicata
- Fast o risoluzione dell'analisi fine
- Controllo continuo della selezione secco/umido e armonica

Come funziona

TB Step Shifter sposta i dettagli armonici selezionati in passi discreti anziché spostare il segnale completo come un blocco. Ciò cambia sia l'impressione dell'intonazione che il tono, creando armonie animate, bordi sintetici e movimenti simili a giochi o meccanici mentre rimane parte dell'identità originale.

Pitch imposta la direzione generale, Step determina la dimensione di ciascun movimento e Resolution decide quanto finemente viene suddiviso lo spettro. Colorize cambia il tono risultante e Mix ripristina la sorgente asciutta. Inizia con un suono semplice e sostenuto in modo che lo schema dei passi sia facile da sentire prima di utilizzarlo su materiale complesso.

Avvio rapido

- 1 Utilizzare una sorgente monofonica pulita e con tonalità chiara.
- 2 Scegli Fast per linee in movimento o Fine per toni sostenuti.
- 3 Imposta Pitch.

- 4** Aumenta Step finché non si muovono abbastanza armoniche.
- 5** Abilita Colorize per lo spostamento timbrico anziché per l'intera nota.
- 6** Imposta Mix nel contesto.

Interfaccia e sezioni chiave



Questa è una cattura diretta dell'interfaccia del plug-in corrente. Utilizza le etichette visibili per individuare le aree e i controlli spiegati di seguito.

Pitch

Imposta di quanto e in quale direzione viene spostata la struttura armonica selezionata.

Step

Controlla quanta parte della struttura armonica partecipa al riposizionamento. I valori più bassi influiscono su un minor numero di componenti; valori più alti trasformano una parte maggiore della serie.

Colorize

Quando è disattivato, la serie armonica rilevata viene spostata come effetto dell'intonazione. Quando è attivo, la fondamentale può rimanere a terra mentre gli armonici superiori si muovono, creando una nuova identità timbrica.

Resolution

Fast risponde più rapidamente e si adatta al cambiamento delle note; Fine utilizza analisi più dettagliate e si adatta a materiale stabile e sostenuto.

Mix e programmi

Mix fonde la ricostruzione con l'originale. I programmi coprono l'ottava pulita, la quinta, l'ottava profonda, il sottopeso, il vetro armonico e la patina calda.

Proprietà controllabili

La guida utilizza i nomi visualizzati sul pannello dei plug-in. Ogni spiegazione descrive il risultato udibile, un modo utile per avvicinarsi al controllo e un'interazione importante da ascoltare.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Bypass	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo. Confronta con il bypass a un volume simile. Se l'effetto crea una coda, lascia che la coda si sistemi prima di giudicare la differenza.
Colorize	Aggiunge un carattere più caldo e colorato alle armoniche spostate. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.
Mix	Unisce il suono originale con il suono elaborato. Alza temporaneamente il suono elaborato per apprenderne il carattere, quindi torna al mix e mantieni solo la quantità che supporta la sorgente.
Pitch	Muove l'intonazione del suono elaborato verso l'alto o verso il basso. Scegli prima la direzione musicale, quindi controlla gli attacchi e le note sostenute per eventuali oscillazioni indesiderate o cambiamenti di carattere.
Program	Carica un punto di partenza della fabbrica. Successivamente regolare i controlli per adattarli al suono corrente. Usa una preimpostazione come direzione, non una risposta finita. Modificare una sezione alla volta in modo che sia chiaro quale regolazione migliora la fonte.
Resolution	Sceglie una risposta più rapida o un dettaglio armonico più fine. Confronta i caratteri disponibili sullo stesso breve brano. Scegli in base al risultato musicale piuttosto che in base al nome della modalità.
Step	Sceglie quale parte della serie armonica viene spostata dal controllo Pitch. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.

Usi pratici

Colore armonico

- Abilita Colorize.
- Imposta Pitch su +7 o +12 semitoni.
- Utilizza la risoluzione media Step e Fine.
- Miscela sotto completamente bagnata.

Risultato atteso: Il centro della nota rimane riconoscibile mentre gli armonici assumono un colore vitreo o spostato.

Ottava spettrale

- Disabilita Colorize.
- Imposta Pitch su +12 o -12.
- Aumenta Step e scegli la risoluzione che segue la performance.

Risultato atteso: La serie armonica tracciata si muove verso una distinta trasformazione di ottava.

Insidie comuni

Sorgenti polifoniche o rumorose possono confondere il tracciamento fondamentale. Riporta il controllo più forte verso il neutro, confrontalo con il bypass a un volume simile e aggiungi nuovamente l'elaborazione una sezione alla volta.

Fondamentali molto bassi potrebbero non fornire armoniche sufficientemente stabili. Riporta il controllo più forte verso il neutro, confrontalo con il bypass a un volume simile e aggiungi nuovamente l'elaborazione una sezione alla volta.

L'effetto è intenzionalmente diverso dal pitch shifting trasparente della banda larga. Alimenta il plug-in una nota chiara alla volta, conferma la chiave musicale o il target e riduci la correzione o la variazione se il risultato diventa instabile.