

TB Parallel Reverb

Wersja: 3.0.1 | Data dokumentacji: 2026-08-04

Przegląd

Łączy trzy różne przestrzenie, tworząc ciało, jasne odbicia i głęboką atmosferę.

Co rozwiązuje ta wtyczka

Jeden algorytm pogłosu zwykle wymusza kompromis pomiędzy bliskością, kolorem i dużą głębią. TB Parallel Reverb obsługuje równolegle trzy niezależne silniki mokre, umożliwiając indywidualne dostrojenie i odsłuchanie każdej roli przestrzennej przed ostateczną mieszanką sucho-mokrą.

Czego możesz się spodziewać

- Krótki klej pokojowy lub komorowy
- Plate lub wiosenna jasność
- Długi korytarz lub głębokość zwoju
- Niezależne wysyłki, filtrowanie, szerokość, opóźnienie wstępne, kolor i solo

Jak to działa

TB Parallel Reverb wysyła to samo źródło do trzech przestrzeni jednocześnie. Glue zapewnia bliskie odbicia i spójność, Bright dodaje bardziej obecną lub charakterystyczną warstwę, a Space tworzy długi otaczający ogon. Ponieważ silniki pracują równolegle, jeden można zmienić bez zmuszania pozostałych do podążania za tym samym zanikiem lub kolorem.

Ustaw transmisję i charakter każdego silnika, słuchając go osobno, a następnie połącz trzy warstwy i użyj ostatecznej kontroli mokrej/suchej, aby umieścić je za źródłem. Niewielka ilość Glue może zapewnić treść, Bright może ujawnić szczegóły, a Space może stworzyć skalę bez zapewniania jednakowej gęstości całego pogłosu.

Szybki start

- 1 Użyj ustawienia w pełni mokrego na powrocie pomocniczym lub konserwatywnej mieszanki na wkładce.
- 2 Najpierw zbuduj Glue z krótkim zanikiem i umiarkowanym wysyłaniem.
- 3 Dodaj Bright dla koloru talerza lub wiosny.
- 4 Dodaj Space przy niższym wysyłaniu, aby uzyskać głębokość.

- 5 Użyj Solo, aby dostroić każdy powrót oddzielnie.
- 6 Usuń niepotrzebne niskie/wysokie wartości dla każdego silnika i ustaw szerokość.
- 7 Wyjdź z Solo i zrównoważ wszystkie wysyłki w kontekście.

Interfejs i kluczowe sekcje



Jest to bezpośrednie odwzorowanie bieżącego interfejsu wtyczki. Użyj widocznych etykiet, aby zlokalizować obszary i elementy sterujące opisane poniżej.

Włącz silnik, tryb i solo

Każdy silnik można włączyć niezależnie. Glue wybiera Room lub Chamber; Bright wybiera Plate lub Spring; Space wybiera Hall lub IR. Reverb Solo przesłuchania jeden mokry powrót bez suchego.

Wspólne sterowanie

Każdy silnik zapewnia opóźnienie wstępne, szerokość, wzmocnienie wysyłania, zanik lub długość, High przepustowość, Low przepustowość, dyfuzję i kształtowanie związane z Color odpowiednie dla tego silnika.

Silnik Glue

Size, dyfuzja, tłumienie, wczesny/późny Mix, filtrowanie, szerokość i krótki zanik tworzą bliskość, ciało i wspólny pokój wokół źródła.

Silnik Bright

Plate/Spring tryb, szybkość/głębokość modulacji, dyfuzja, odległość lub napięcie sprężyny, filtrowanie, szerokość i kolor powodują połysk lub charakter mechaniczny.

Silnik Space

Hall/IR tryb, Hall Type, zanik/długość, tłumienie HF, dyfuzja, połysk, filtrowanie, szerokość i budowanie dużej głębokości z opóźnieniem wstępnym. Tryb IR wykorzystuje załadowane zachowanie odpowiedzi dostępne we wtyczce.

Wyślij a na mokro/na sucho

Wzmocnienie wysyłania dla każdego silnika kontroluje każdy mokry powrót. Wet/Dry Mix kontroluje ostateczną globalną relację pomiędzy oryginalnym źródłem a zsumowaną moką szyną.

Programy

Programy fabryczne obejmują zrównoważone przestrzenie z trzema silnikami, płyty i komory wokalne, pomieszczenia perkusyjne, sale, chmury i celowo nawiedzone tekstury.

Kontrolowane właściwości

W przewodniku używane są nazwy widoczne na panelu wtyczek. Każde wyjaśnienie opisuje wynik dźwiękowy, użyteczny sposób podejścia do sterowania i ważną interakcję, której należy słuchać.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Bright Color	Przesuwa tę warstwę pogłosu z ciemniejszej i bardziej miękkiej do jaśniejszej i bardziej obecnej. Przesuń szeroko, aby znaleźć użyteczny obszar tonalny, a następnie zmniejsz ostrość i zmianę, słuchając w pełnym miksie.
Bright Decay	Ustawia czas trwania warstwy pogłosu. Ustaw go w powiązaniu z rytmem i przestrzenią pomiędzy wydarzeniami. Słuchaj pompowania, przerw lub ogona zakrywającego następny dźwięk.
Bright Diffusion	Zmienia odbicia od oddzielnych ech w gładze pranie. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Bright Enabled	Włącza lub wyłącza tę warstwę pogłosu. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Bright High Pass	Usuwa niskie częstotliwości z tej warstwy pogłosu. Przesuń szeroko, aby znaleźć użyteczny obszar tonalny, a następnie zmniejsz ostrość i zmianę, słuchając w pełnym miksie.
Bright Low Pass	Usuwa wysokie częstotliwości z tej warstwy pogłosu. Przesuń szeroko, aby znaleźć użyteczny obszar tonalny, a następnie zmniejsz ostrość i zmianę, słuchając w pełnym miksie.
Bright Mode	Wybiera znak spacji używany przez tę warstwę pogłosu. Porównaj dostępne znaki w tym samym krótkim fragmencie. Wybierz na podstawie wyniku muzycznego, a nie nazwy trybu.
Bright Modulation Depth	Ustawia stopień delikatnego ruchu wysokości dźwięku dodawanego do tej warstwy pogłosu. Najpierw ustaw prędkość, a następnie dodaj tylko tyle ruchu, aby usłyszeć pattern bez odrywania uwagi od występu.
Bright Modulation Rate	Ustawia szybkość zmiany delikatnego ruchu pitch. Najpierw ustaw prędkość, a następnie dodaj tylko tyle ruchu, aby usłyszeć pattern bez odrywania uwagi od występu.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Bright Plate Distance Spring Tension	Zmienia odległość płytek lub napięcie sprężyny, w zależności od wybranego trybu Bright. Sprawdź wynik na głośnikach, słuchawkach i, jeśli to możliwe, w trybie monofonicznym. Ekstremalne ustawienia przestrzenne mogą wydawać się ekscytujące, ale mogą nie przekładać się wszędzie.
Bright Pre-Delay	Ustawia pauzę pomiędzy suchym dźwiękiem a warstwą pogłosu. Oceń tę kontrolę, podczas gdy źródło powtarza się w pełnym układzie. Właściwy czas powinien wspierać rytm, nie powodując wrażenia oddzielenia dźwięku.
Bright Send Gain	Ustawia ilość dźwięku wysyłaną do tej warstwy pogłosu. Podnieś go, aż wkład będzie oczywisty, a następnie nieco go zmniejsz i ponownie sprawdź dźwięk w całym miksie.
Bright Wide	Ustawia szerokość stereo tej warstwy pogłosu. Sprawdź wynik na głośnikach, słuchawkach i, jeśli to możliwe, w trybie monofonicznym. Ekstremalne ustawienia przestrzenne mogą wydawać się ekscytujące, ale mogą nie przekładać się wszędzie.
Bypass	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po. Porównaj z bypassem przy podobnej głośności. Jeśli w efekcie powstanie ogon, poczekaj, aż ogon się uspokoi, zanim ocenisz różnicę.
Glue Color	Przesuwa tę warstwę pogłosu z ciemniejszej i bardziej miękkiej do jaśniejszej i bardziej obecnej. Przesuń szeroko, aby znaleźć użyteczny obszar tonalny, a następnie zmniejsz ostrość i zmianę, słuchając w pełnym miksie.
Glue Damping	Przyciemnia tę warstwę pogłosu w miarę jej zanikania. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Glue Decay	Ustawia czas trwania warstwy pogłosu. Ustaw go w powiązaniu z rytmem i przestrzenią pomiędzy wydarzeniami. Słuchaj pompowania, przerw lub ogona zakrywającego następny dźwięk.
Glue Diffusion	Zmienia odbicia od oddzielnych ech w gładzsze pranie. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Glue Early Late Mix	Równoważy pierwsze odbicia z późniejszym ogonem pogłosu. Zwiększ tymczasowo przetworzony dźwięk, aby poznać jego charakter, a następnie wróć do miksu i zachowaj tylko taką ilość, która obsługuje źródło.
Glue Enabled	Włącza lub wyłącza tę warstwę pogłosu. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Glue High Pass	Usuwa niskie częstotliwości z tej warstwy pogłosu. Przesuń szeroko, aby znaleźć użyteczny obszar tonalny, a następnie zmniejsz ostrość i zmianę, słuchając w pełnym miksie.
Glue Low Pass	Usuwa wysokie częstotliwości z tej warstwy pogłosu. Przesuń szeroko, aby znaleźć użyteczny obszar tonalny, a następnie zmniejsz ostrość i zmianę, słuchając w pełnym miksie.
Glue Mode	Wybiera znak spacji używany przez tę warstwę pogłosu. Porównaj dostępne znaki w tym samym krótkim fragmencie. Wybierz na podstawie wyniku muzycznego, a nie nazwy trybu.
Glue Pre-Delay	Ustawia pauzę pomiędzy suchym dźwiękiem a warstwą pogłosu. Oceń tę kontrolę, podczas gdy źródło powtarza się w pełnym układzie. Właściwy czas powinien wspierać rytm, nie powodując wrażenia oddzielenia dźwięku.
Glue Send Gain	Ustawia ilość dźwięku wysyłaną do tej warstwy pogłosu. Podnieś go, aż wkład będzie oczywisty, a następnie nieco go zmniejsz i ponownie sprawdź dźwięk w całym miksie.
Glue Size	Ustawia pozorną wielkość pomieszczenia dla tej warstwy pogłosu. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Glue Wide	Ustawia szerokość stereo tej warstwy pogłosu. Sprawdź wynik na głośnikach, słuchawkach i, jeśli to możliwe, w trybie monofonicznym. Ekstremalne ustawienia przestrzenne mogą wydawać się ekscytujące, ale mogą nie przekładać się wszędzie.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Program	Ładuje fabryczny punkt początkowy. Następnie dostosuj elementy sterujące, aby dopasować je do bieżącego dźwięku. Użyj ustawienia wstępnego jako kierunku, a nie gotowej odpowiedzi. Zmieniaj jedną sekcję na raz, aby było jasne, która regulacja poprawia źródło.
Reverb Solo	Pozwala usłyszeć jedną warstwę pogłosu samodzielnie, równoważąc trzy przestrzenie. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Space Color	Przesuwa tę warstwę pogłosu z ciemniejszej i bardziej miękkiej do jaśniejszej i bardziej obecnej. Przesuń szeroko, aby znaleźć użyteczny obszar tonalny, a następnie zmniejsz ostrość i zmianę, słuchając w pełnym miksie.
Space Decay / Length	Ustawia czas trwania pogłosu lub reakcji impulsowej. Ustaw go w powiązaniu z rytmem i przestrzenią pomiędzy wydarzeniami. Słuchaj pompowania, przerw lub ogona zakrywającego następny dźwięk.
Space Diffusion	Zmienia odbicia od oddzielnych ech w głośniejsze pranie. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Space Enabled	Włącza lub wyłącza tę warstwę pogłosu. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Space Hall Type	Wybiera podstawowy charakter sali. Porównaj dostępne znaki w tym samym krótkim fragmencie. Wybierz na podstawie wyniku muzycznego, a nie nazwy trybu.
Space HF Damping	Zmiękcza wysokie częstotliwości w miarę zanikania pogłosu. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Space High Pass	Usuwa niskie częstotliwości z tej warstwy pogłosu. Przesuń szeroko, aby znaleźć użyteczny obszar tonalny, a następnie zmniejsz ostrość i zmianę, słuchając w pełnym miksie.
Space Low Pass	Usuwa wysokie częstotliwości z tej warstwy pogłosu. Przesuń szeroko, aby znaleźć użyteczny obszar tonalny, a następnie zmniejsz ostrość i zmianę, słuchając w pełnym miksie.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Space Mode	Wybiera znak spacji używany przez tę warstwę pogłosu. Porównaj dostępne znaki w tym samym krótkim fragmencie. Wybierz na podstawie wyniku muzycznego, a nie nazwy trybu.
Space Pre-Delay	Ustawia pauzę pomiędzy suchym dźwiękiem a warstwą pogłosu. Oceń tę kontrolę, podczas gdy źródło powtarza się w pełnym układzie. Właściwy czas powinien wspierać rytm, nie powodując wrażenia oddzielenia dźwięku.
Space Send Gain	Ustawia ilość dźwięku wysyłaną do tej warstwy pogłosu. Podnieś go, aż wkład będzie oczywisty, a następnie nieco go zmniejsz i ponownie sprawdź dźwięk w całym miksie.
Space Shimmer	Dodaje jasny, wznoszący się ton do warstwy długiego pogłosu. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Space Wide	Ustawia szerokość stereo tej warstwy pogłosu. Sprawdź wynik na głośnikach, słuchawkach i, jeśli to możliwe, w trybie monofonicznym. Ekstremalne ustawienia przestrzenne mogą wydawać się ekscytujące, ale mogą nie przekładać się wszędzie.
Wet/Dry Mix	Łączy oryginalny dźwięk ze wszystkimi włączonymi warstwami pogłosu. Zwiększ tymczasowo przetworzony dźwięk, aby poznać jego charakter, a następnie wróć do miksu i zachowaj tylko taką ilość, która obsługuje źródło.

Praktyczne zastosowania

Główna przestrzeń wokalna

- Użyj Glue Room dla bliskości.
- Użyj Bright Plate, aby uzyskać wyraźny ogon.
- Dodaj cicho Space Hall za obydwojoma.
- High-przekaż każdy silnik i użyj opóźnienia wstępnego, aby chronić dykcję.

Oczekiwany wynik: Wokal pozostaje do przodu, podczas gdy pole pogłosu zyskuje na cieple, blasku i głębi.

Stos pomieszczenia perkusyjnego

- Użyj Glue Chamber dla treści.
- Dodaj Bright Plate lub Spring do obszaru werbla.
- Trzymaj Space na niskim lub niskim poziomie.
- Użyj Solo, aby usunąć efekt prania o niskiej częstotliwości.

Oczekiwany wynik: Zestaw brzmi potężniej, nie tracąc przy tym definicji przejściowej.

Typowe pułapki

Równoległe zyski sumują się i mogą szybko budować poziom. Najpierw zmniejsz główną ilość, sprzężenie zwrotne, napęd lub wejście, a następnie odbuduj dźwięk, obserwując miernik wyjściowy i słuchając po wyłączeniu źródła.

Solo to stan przesłuchania; wyłącz go przed eksportem. Zwróć najsilniejszą kontrolę w stronę neutralną, porównaj z bypassem przy podobnej głośności i dodaj przetwarzanie z powrotem o jedną sekcję na raz.

Długie zanikanie, migotanie i wysokie ustawienia przypominające sprzężenie zwrotne mogą maskować źródło. Najpierw zmniejsz główną ilość, sprzężenie zwrotne, napęd lub wejście, a następnie odbuduj dźwięk, obserwując miernik wyjściowy i słuchając po wyłączeniu źródła.