

TB Resonator

Версия: 1.0.0 | Дата документации: 2026-08-04

Обзор

Заставляет входящий звук звучать как настроенный корпус, создавая тембр и сустейн, похожий на инструментальный.

Что решает этот плагин

EQ может подчеркнуть существующие частоты, но не может создать устойчивое поведение резонансного объекта. Реверберация создает пространство, но не определенное музыкальное тело. TB Resonator возбуждает восемь стабильных режимов, поэтому барабаны, шум, гитары, вокал и эффекты могут звучать как струнные, дерево, металл, камерные инструменты или настроенная перкуссия.

Чего вы можете ожидать

- Настроенный резонанс от C1 до C7
- Непрерывное движение тела от мягкого к струне и металлу.
- Поведение возбуждения от удара до привода
- Memory от короткого тела до 30-секундного хвоста

Как это работает

TB Resonator обрабатывает входные данные как возбуждение для настроенного виртуального тела. Короткие удары заставляют тело звенеть, в то время как длительные звуки продолжают питать его, превращая шум, перкуссию или речь в тональный материал, который может вести себя как новый инструмент.

Tune устанавливает музыкальный центр, Body изменяет резонансный характер, Touch управляет тем, как входной сигнал его возбуждает, а Memory определяет, как долго отклик остается активным. Mix размещает резонансный инструмент позади или перед оригиналом. Сначала установите настройку, затем сбалансируйте сенсорное управление и память для желаемого удобства игры.

Быстрый старт

- 1 Установите Tune на высоту песни или желаемого объекта.

- 2 Выберите Body, прослушав структуру интервалов.
- 3 Установите Touch для срабатывания или устойчивого поведения источника.
- 4 Установите Мемогу для требуемого затухания.
- 5 Поднимайте Mix до тех пор, пока резонансное тело не сядет правильно.
- 6 Оставьте запас для перекрывающихся режимов.

Интерфейс и ключевые разделы



Это прямой захват текущего интерфейса плагина. Используйте видимые метки, чтобы найти области и элементы управления, описанные ниже.

Tune

Устанавливает резонансный центр от C1/32,7 Гц до C7/2093 Гц.

Body

Постоянно движется через мягкие, струнные и металлические модальные отношения. Это меняет гармонию и материальное впечатление.

Touch

Переход от ударно-ориентированного возбуждения к устойчивому побуждению. Настройки Low благоприятствуют переходным процессам; высокие настройки позволяют непрерывной энергии поддерживать активность тела.

Memory

Управляет продолжительностью действия резонансного тела. Длинные настройки могут сохраняться во всех фразах и потреблять запас мощности.

Mix

Смешивает резонансное тело с источником. При высоком значении Mix плагин ведет себя скорее как инструмент, возбуждаемый входным сигналом.

Программы

Программы охватывают камеры, струнные, настроенные барабаны, симпатическую гитару, вокал, басовую древесину, колокольчики, цветы и управляемые дроны.

Контролируемые свойства

В руководстве используются имена, показанные на панели плагина. Каждое объяснение описывает звуковой результат, полезный способ доступа к элементу управления и важное взаимодействие, к которому следует прислушиваться.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Body	Смещает резонансный материал от мягкого и деревянного к яркому и металлическому. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Bypass	Включает или выключает весь эффект для прямого сравнения «до» и «после». Сравните с байпасом на аналогичной громкости. Если эффект создает хвост, дайте ему успокоиться, прежде чем судить о разнице.
Memory	Устанавливает, как долго резонансное тело будет звучать после затухания входного сигнала. Установите его в соответствии с ритмом и пространством между событиями. Прислушайтесь к пампингам, паузам или хвосту, перекрывающему следующий звук.
Mix	Смешивает исходный звук с обработанным звуком. Временно включите обработанный звук, чтобы изучить его характер, затем вернитесь к миксу и оставьте только ту громкость, которая соответствует источнику.
Program	Загружает заводскую отправную точку. После этого отрегулируйте элементы управления в соответствии с текущим звуком. Используйте предустановку как направление, а не готовый ответ. Меняйте по одному разделу за раз, чтобы было ясно, какая корректировка улучшает источник.
Touch	Меняет способ возбуждения тела: от короткого удара до непрерывного возбужденного тона. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Tune	Выбирает ноту или резонансную высоту, используемую эффектом. Сначала выберите музыкальное направление, затем проверьте атаки и длительные ноты на предмет нежелательного колебания или изменения характера.

Практическое использование

Настроенный барабан

- Используйте низкий или средний Tune.
- Установите Touch в сторону Strike.
- Используйте короткий или средний Memory.
- Выберите менее металлический Body и умеренный Mix.

Ожидаемый результат: Барабан обретает чистое, контролируемое музыкальное тело.

Окружающий дрон

- Используйте стабильную версию Tune.
- Установите Touch на Drive.
- Используйте длинный Memory и металлический или строковый Body.
- Автоматизируйте Mix медленно.

Ожидаемый результат: Устойчивая энергия источника возбуждает давно развивающийся резонансный инструмент.

Распространенные ловушки

Длинный Memory допускает хвосты после остановки транспорта. Верните самый сильный регулятор в нейтральное положение, сравните с обходом при аналогичной громкости и добавляйте обработку обратно по одной секции за раз.

Резонансные ноты могут конфликтовать с тональностью песни. Подавайте в плагин одну четкую ноту за раз, подтверждайте музыкальную тональность или цель и уменьшайте коррекцию или вариацию, если результат становится нестабильным.

High Mix и перекрывающееся возбуждение могут быстро создавать пики. Сначала уменьшите основную громкость, обратную связь, драйв или вход, затем восстановите звук, наблюдая за индикатором выходного сигнала и слушая после остановки источника.