

TB Step Shifter

Versión: Current | Fecha de documentación: 2026-08-04

Descripción general

Mueve los armónicos seleccionados para crear nuevos tonos y tonos sin cambiar todo el sonido de la forma habitual.

Qué resuelve este complemento

El cambio de tono convencional mueve todos los componentes espectrales juntos. TB Step Shifter rastrea una fuente de tono, identifica su serie armónica y reubica los armónicos seleccionados. Esto permite el movimiento del tono o la recoloración de los armónicos superiores mientras se conserva más tiempo original y, en el modo Colorize, la fundamental.

lo que puedes esperar

- Transposición en serie armónica
- Recoloración de armónicos superiores con una fundamental fundamentada
- Fast o resolución de análisis fino
- Control continuo de selección seco/húmedo y armónicos.

como funciona

TB Step Shifter mueve el detalle armónico seleccionado en pasos discretos en lugar de desplazar la señal completa como un bloque. Esto cambia tanto la impresión de tono como el tono, creando armonías animadas, bordes sintéticos y movimientos mecánicos o de juego, mientras que parte de la identidad original permanece.

Pitch establece la dirección amplia, Step determina el tamaño de cada movimiento y Resolution decide qué tan finamente se divide el espectro. Colorize cambia el tono resultante y Mix restaura la fuente seca. Comience con un sonido simple y sostenido para que el patrón de pasos sea fácil de escuchar antes de usarlo en material complejo.

Inicio rápido

- 1 Utilice una fuente monofónica limpia y con un tono claro.
- 2 Elija Fast para líneas en movimiento o Fine para tonos sostenidos.
- 3 Establezca Pitch.

- 4** Eleve Step hasta que se muevan suficientes armónicos.
- 5** Habilite Colorize para cambio de timbre en lugar de cambio de notas completas.
- 6** Establezca Mix en contexto.

Interfaz y secciones clave



Esta es una captura directa de la interfaz del complemento actual. Utilice las etiquetas visibles para ubicar las áreas y controles que se explican a continuación.

Pitch

Establece hasta qué punto y en qué dirección se desplaza la estructura armónica seleccionada.

Step

Controla qué parte de la estructura armónica participa en la reubicación. Los valores más bajos afectan a menos componentes; los valores más altos transforman más partes de la serie.

Colorize

Cuando está desactivado, la serie armónica detectada se desplaza como un efecto de tono. Cuando está activado, la fundamental puede permanecer anclada mientras los armónicos superiores se mueven, creando una nueva identidad tímbrica.

Resolution

Fast responde más rápidamente y se adapta al cambio de notas; Fine utiliza análisis más detallados y se adapta a material estable y sostenido.

Mix y Programas

Mix combina la reconstrucción con el original. Los programas cubren octava limpia, quinta, octava profunda, peso secundario, vidrio armónico y pátina cálida.

Propiedades controlables

La guía utiliza los nombres que se muestran en el panel de complementos. Cada explicación describe el resultado audible, una forma útil de acercarse al control y una interacción importante a la que prestar atención.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Bypass	Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después. Compárelo con bypass a un volumen similar. Si el efecto crea una cola, deja que esa cola se asiente antes de juzgar la diferencia.
Colorize	Agrega un carácter más cálido y colorido a los armónicos desplazados. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.
Mix	Combina el sonido original con el sonido procesado. Sube el volumen del sonido procesado temporalmente para conocer su carácter, luego regresa a la mezcla y conserva solo la cantidad que admita la fuente.
Pitch	Mueve el tono del sonido procesado hacia arriba o hacia abajo. Elija primero la dirección musical, luego verifique los ataques y las notas sostenidas para detectar oscilaciones no deseadas o cambios de carácter.
Program	Carga un punto de partida de fábrica. Ajuste los controles después para que se ajusten al sonido actual. Utilice un valor preestablecido como dirección, no como una respuesta terminada. Cambie una sección a la vez para que quede claro qué ajuste mejora la fuente.
Resolution	Elige una respuesta más rápida o un detalle armónico más fino. Compara los personajes disponibles en el mismo pasaje corto. Elija por el resultado musical en lugar de por el nombre del modo.
Step	Elige qué parte de la serie armónica mueve el control Pitch. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.

Usos prácticos

color armónico

- Habilite Colorize.
- Establezca Pitch en +7 o +12 semitonos.
- Utilice resolución media Step y Fine.
- Licue debajo completamente mojado.

Resultado esperado: El centro de la nota permanece reconocible mientras que los armónicos adquieren un color vidrioso o desplazado.

Octava espectral

- Deshabilite Colorize.
- Establezca Pitch en +12 o -12.
- Aumente Step y elija la resolución que siga el rendimiento.

Resultado esperado: La serie armónica rastreada avanza hacia una transformación de octava distinta.

Errores comunes

Las fuentes polifónicas o ruidosas pueden confundir el seguimiento fundamental. Devuelva el control más fuerte a neutral, compárelo con bypass a un volumen similar y agregue el procesamiento una sección a la vez.

Es posible que los fundamentales muy bajos no proporcionen suficientes armónicos estables. Devuelva el control más fuerte a neutral, compárelo con bypass a un volumen similar y agregue el procesamiento una sección a la vez.

El efecto es intencionalmente diferente del cambio de tono de banda ancha transparente. Introduzca el complemento una nota clara a la vez, confirme la clave musical o el objetivo y reduzca la corrección o variación si el resultado se vuelve inestable.