

TB Disperser

Phiên bản: 1.3.0 | Ngày lập tài liệu: 2026-08-04

Tổng quan

Kéo căng mặt trước của trống và các bản nhạc tổng hợp để chúng có cảm giác nặng hơn, sắc nét hơn hoặc đàn hồi hơn.

Plug-in này giải quyết được vấn đề gì

Những đoạn chuyển tiếp sắc nét có thể cần nhiều trọng lượng hoặc độ dài hơn mà không bị cắt, nén hoặc tăng âm rõ ràng. TB Disperser xoay pha xung quanh vùng tần số đã chọn để các thành phần đến vào các thời điểm khác nhau, biến một xung ngắn thành một đợt quét sâu hơn trong khi vẫn duy trì phần lớn phản ứng cường độ tĩnh.

Những gì bạn có thể mong đợi

- Các cuộc tấn công dài hơn và nặng nề hơn
- Frequency quét pha tập trung
- Phân tán hoạt ảnh không có tự động hóa DAW
- Thiết kế nhất thời khác với độ bão hòa hoặc EQ

Nó hoạt động như thế nào

TB Disperser thay đổi mối quan hệ thời gian giữa các vùng tần số khác nhau khi bắt đầu âm thanh. Tổng chiều dài có thể vẫn ngắn, nhưng đòn tấn công được kéo dài thành một đường quét cong có thể làm cho cú đá có cảm giác nặng hơn, cú đánh có cảm giác sắc nét hơn hoặc cú đánh tổng hợp có cảm giác đàn hồi hơn.

Frequency chọn nơi tập trung quét, Amount đặt mức độ phát ra âm thanh của nó và Pinch thay đổi hình dạng của chuyển động. Speed và tần số LFO thêm chuyển động theo thời gian. Bắt đầu với độ thoáng rõ ràng, đặt tiêu điểm âm trước, sau đó chỉ tăng âm lượng cho đến khi xuất hiện trọng lượng hoặc tiếng tách mong muốn.

Bắt đầu nhanh

- 1 Bắt đầu với LFO Off.
- 2 Đặt Frequency gần phần thân của tạm thời.
- 3 Tăng Amount cho đến khi cuộc tấn công thay đổi rõ ràng.

- 4** Sử dụng Pinch để lấy nét đường viền.
- 5** Sử dụng Speed để vừa với phong bì nguồn.
- 6** Chỉ bật LFO khi muốn chuyển động liên tục.

Giao diện và các phần chính



Đây là bản chụp trực tiếp của giao diện plug-in hiện tại. Sử dụng các nhãn hiển thị để xác định vị trí các khu vực và điều khiển được giải thích bên dưới.

Amount

Kiểm soát tổng cường độ quay pha và do đó kiểm soát độ dài và độ cong có thể nghe được của quá trình quét nhất thời.

Frequency

Đặt tâm hoặc trục của sự phân tán. Cài đặt Low nhấn mạnh trọng lượng; cài đặt cao hơn tạo ra các đường viền và đường viền kim loại sắc nét hơn.

Pinch

Tập trung hành động pha xung quanh tần số đã chọn. Giá trị cao hơn cho âm thanh tập trung và cộng hưởng hơn.

Speed

Điều chỉnh hành vi thời gian của sự phân tán độc lập với LFO Rate. Các giá trị chậm hơn kéo dài chuyển động; giá trị nhanh hơn thắt chặt nó.

Frequency LFO

LFO Type chọn Off, Sine, Triangle, Saw, Square, hoặc Random. LFO Range đặt tần số di chuyển theo quãng tám và LFO Rate điều khiển tốc độ chuyển động.

Chương trình

Các chương trình thể hiện việc định hình pha chặt chẽ, nở trống, nở âm trầm, quét kim loại, chuyển động xung và tán xạ ngẫu nhiên.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Hướng dẫn sử dụng tên hiển thị trên bảng trình cảm. Mỗi phần giải thích mô tả kết quả có thể nghe được, một cách hữu ích để tiếp cận bộ điều khiển và một tương tác quan trọng cần lắng nghe.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Amount	Đặt mức độ thay đổi âm thanh của hiệu ứng được đặt tên. Tăng âm lượng cho đến khi có sự đóng góp rõ ràng, sau đó giảm nhẹ và kiểm tra lại âm thanh trong bản phối hoàn chỉnh.
Bypass	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau. So sánh với bypass ở âm lượng tương tự. Nếu hiệu ứng tạo ra một cái đuôi, hãy để cái đuôi đó lắng xuống trước khi phân xét sự khác biệt.
Frequency	Chọn vùng âm chính hoặc cao độ sóng mang được điều khiển này sử dụng. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
LFO Range	Đặt khoảng cách di chuyển của tần số trung tâm di chuyển. Trước tiên, hãy đặt tốc độ và sau đó chỉ thêm chuyển động vừa đủ để nghe mẫu mà không làm mất tập trung khỏi màn trình diễn.
LFO Rate	Đặt tốc độ di chuyển của tần số trung tâm. Trước tiên, hãy đặt tốc độ và sau đó chỉ thêm chuyển động vừa đủ để nghe mẫu mà không làm mất tập trung khỏi màn trình diễn.
LFO Type	Chọn hình dạng chuyển động hoặc tắt chuyển động tự động. Trước tiên, hãy đặt tốc độ và sau đó chỉ thêm chuyển động vừa đủ để nghe mẫu mà không làm mất tập trung khỏi màn trình diễn.
Pinch	Tập trung quét pha xung quanh vùng tần số hẹp hơn. Giá trị cao hơn âm thanh sắc nét hơn và vang hơn. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Program	Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại. Sử dụng giá trị đặt trước làm hướng dẫn chứ không phải là câu trả lời hoàn chỉnh. Thay đổi từng phần một để biết rõ điều chỉnh nào sẽ cải thiện nguồn.
Speed	Rút ngắn hoặc kéo dài chuyển động pha xung quanh mỗi lần đánh. Trước tiên, hãy đặt tốc độ và sau đó chỉ thêm chuyển động vừa đủ để nghe mẫu mà không làm mất tập trung khỏi màn trình diễn.

Công dụng thực tế

Trọng lượng đá

- Đặt Frequency ở mức thấp.
- Sử dụng Amount vừa phải và Pinch từ thấp đến trung bình.
- Điều chỉnh Speed cho đến khi cạnh trước trở nên nặng hơn mà không phát ra tiếng kêu.

Kết quả mong đợi: Cú đá có cảm giác sâu hơn và dài hơn mà không cần tăng âm trầm thông thường.

Zap tổng hợp hoạt hình

- Đặt mức trung bình hoặc cao Frequency.
- Tăng Pinch.
- Chọn Saw, Square, hoặc Random LFO.
- Đặt LFO Range và Rate cho chuyển động nhịp nhàng.

Kết quả mong đợi: Đường viền nhất thời quét qua quang phổ với chuyển động lặp lại.

Những cạm bẫy thường gặp

Sự phân tán pha làm thay đổi hình dạng dạng sóng và thời gian đạt cực đại ngay cả khi phổ trông giống nhau. Trước tiên, hãy giảm âm lượng, phản hồi, ổ đĩa hoặc đầu vào chính, sau đó xây dựng lại âm thanh trong khi xem đồng hồ đo đầu ra và nghe sau khi nguồn dừng.

Các cài đặt khắc nghiệt có thể phát ra âm thanh như cao độ hoặc tiếng kêu cộng hưởng. Mỗi lần cung cấp plug-in một nốt rõ ràng, xác nhận khóa hoặc mục tiêu âm nhạc và giảm hiệu chỉnh hoặc biến thể nếu kết quả không ổn định.

Kiểm tra lại các lớp trống để hủy bỏ. Đưa điều khiển mạnh nhất về mức trung tính, so sánh với bỏ qua ở âm lượng tương tự và thêm lại quá trình xử lý từng phần một.