

TB Resonator

Phiên bản: 1.0.0 | Ngày lập tài liệu: 2026-08-04

Tổng quan

Làm cho âm thanh phát ra vang lên giống như một thân đàn được điều chỉnh, tạo ra giai điệu và ngân vang giống như nhạc cụ.

Plug-in này giải quyết được vấn đề gì

EQ có thể nhấn mạnh các tần số hiện có nhưng không thể tạo ra hành vi bền vững của một vật thể cộng hưởng. Reverb tạo ra không gian nhưng không phải là một thể loại âm nhạc xác định. TB Resonator kích thích tám chế độ ổn định để trống, tiếng ồn, guitar, giọng hát và hiệu ứng có thể vang lên như dây, gỗ, kim loại, buồng hoặc bộ gõ được điều chỉnh.

Những gì bạn có thể mong đợi

- Điều chỉnh cộng hưởng từ C1 đến C7
- Chuyển động cơ thể liên tục từ mềm sang dây sang kim loại
- Hành vi kích thích tấn công để lái xe
- Memory từ thân ngắn đến đuôi 30 giây

Nó hoạt động như thế nào

TB Resonator coi đầu vào là nguồn kích thích cho cơ thể ảo được điều chỉnh. Các bản hit ngắn làm cho phần thân đó vang lên, trong khi các âm thanh kéo dài tiếp tục cung cấp năng lượng cho nó, biến tiếng ồn, bộ gõ hoặc lời nói thành chất liệu cao độ có thể hoạt động giống như một nhạc cụ mới.

Tune đặt trung tâm âm nhạc, Body thay đổi ký tự cộng hưởng, Touch kiểm soát cách đầu vào kích thích nó và Memory xác định thời gian phản hồi duy trì hoạt động. Mix đặt nhạc cụ cộng hưởng phía sau hoặc phía trước bản gốc. Trước tiên hãy đặt điều chỉnh, sau đó cân bằng cảm ứng và bộ nhớ để có khả năng chơi mong muốn.

Bắt đầu nhanh

- 1 Đặt Tune cho bài hát hoặc cao độ của đối tượng mong muốn.
- 2 Chọn Body bằng cách nghe cấu trúc quãng.
- 3 Đặt Touch cho hoạt động của nguồn bị tấn công hoặc duy trì.

- 4** Đặt Memory cho mức phân rã cần thiết.
- 5** Nâng Mix cho đến khi thân cộng hưởng nằm đúng vị trí.
- 6** Để lại khoảng trống cho các chế độ chồng chéo.

Giao diện và các phần chính



Đây là bản chụp trực tiếp của giao diện plug-in hiện tại. Sử dụng các nhãn hiển thị để xác định vị trí các khu vực và điều khiển được giải thích bên dưới.

Tune

Đặt tâm cộng hưởng từ C1/32,7 Hz đến C7/2093 Hz.

Body

Di chuyển liên tục thông qua các mối quan hệ mềm mại, giống như sợi dây và kim loại. Nó thay đổi sự hài hòa và ấn tượng vật chất.

Touch

Chuyển từ sự kích thích theo định hướng tấn công sang động lực bền vững. Low cài đặt ưu tiên quá độ; cài đặt cao cho phép năng lượng liên tục để giữ cho cơ thể hoạt động.

Memory

Kiểm soát thời gian cơ thể cộng hưởng tiếp tục. Cài đặt dài có thể duy trì theo từng cụm từ và tiêu tốn khoảng trống.

Mix

Trộn cơ thể cộng hưởng với nguồn. Ở mức cao Mix, trình cảm hoạt động giống một công cụ được kích thích bởi đầu vào hơn.

Chương trình

Các chương trình bao gồm buông, dây, trống điều chỉnh, guitar giao cảm, thanh âm, gỗ trầm, chuông, hoa và máy bay không người lái điều khiển.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Hướng dẫn sử dụng tên hiển thị trên bảng trình cảm. Mỗi phần giải thích mô tả kết quả có thể nghe được, một cách hữu ích để tiếp cận bộ điều khiển và một tương tác quan trọng cần lắng nghe.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Body	Chuyển vật liệu cộng hưởng từ mềm và gỗ sang sáng và kim loại. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Bypass	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau. So sánh với bypass ở âm lượng tương tự. Nếu hiệu ứng tạo ra một cái đuôi, hãy để cái đuôi đó lắng xuống trước khi phân xét sự khác biệt.
Memory	Đặt khoảng thời gian mà bộ cộng hưởng tiếp tục đổ chuông sau khi đầu vào tắt dần. Đặt nó trong mối liên hệ với nhịp điệu và khoảng cách giữa các sự kiện. Lắng nghe tiếng bươm, khoảng trống hoặc phần đuôi che lấp âm thanh tiếp theo.
Mix	Trộn âm thanh gốc với âm thanh đã xử lý. Tạm thời bật âm thanh đã xử lý lên để tìm hiểu đặc tính của nó, sau đó quay lại bản phối và chỉ giữ lại lượng hỗ trợ nguồn.
Program	Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại. Sử dụng giá trị đặt trước làm hướng dẫn chứ không phải là câu trả lời hoàn chỉnh. Thay đổi từng phần một để biết rõ điều chỉnh nào sẽ cải thiện nguồn.
Touch	Thay đổi cách cơ thể bị kích thích, từ một cú đánh ngắn sang một giai điệu được điều khiển liên tục. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Tune	Chọn nốt hoặc cao độ cộng hưởng được sử dụng bởi hiệu ứng. Trước tiên hãy chọn hướng âm nhạc, sau đó kiểm tra các đòn tấn công và các nốt kéo dài xem có sự dao động không mong muốn hoặc sự thay đổi về tính cách hay không.

Công dụng thực tế

Trống điều chỉnh

- Sử dụng Tune ở mức thấp hoặc trung bình.
- Đặt Touch về phía Strike.
- Sử dụng từ ngắn đến trung bình Memory.
- Chọn Body ít kim loại hơn và Mix vừa phải.

Kết quả mong đợi: Trống có được âm thanh rõ ràng, được kiểm soát.

Máy bay không người lái xung quanh

- Sử dụng Tune ổn định.
- Đặt Touch thành Drive.
- Sử dụng Memory dài và kim loại hoặc dây Body.
- Tự động hóa Mix một cách chậm rãi.

Kết quả mong đợi: Nguồn năng lượng duy trì kích thích một nhạc cụ cộng hưởng phát triển lâu dài.

Những cạm bẫy thường gặp

Dài Memory cho phép đuôi sau khi dừng vận chuyển. Đưa điều khiển mạnh nhất về mức trung tính, so sánh với bỏ qua ở âm lượng tương tự và thêm lại quá trình xử lý từng phần một.

Các nốt cộng hưởng có thể xung đột với phím bài hát. Mỗi lần cung cấp plug-in một nốt rõ ràng, xác nhận khóa hoặc mục tiêu âm nhạc và giảm hiệu chỉnh hoặc biến thể nếu kết quả không ổn định.

High Mix và sự kích thích chồng chéo có thể nhanh chóng tạo ra các đỉnh. Trước tiên, hãy giảm âm lượng, phản hồi, ổ đĩa hoặc đầu vào chính, sau đó xây dựng lại âm thanh trong khi xem đồng hồ đo đầu ra và nghe sau khi nguồn dừng.