01 / ATENDIMENTO PELO SGP

# Ative no SGP.
# O S2Cam cria o acesso.

O cliente já está cadastrado no SGP. Basta cadastrar e ativar o serviço S2Cam: a integração cria automaticamente o grupo, o usuário e a senha inicial.

## 1 Abra o cadastro existente do cliente

Em **Contratos → Cadastrar Contrato/Serviço**, selecione **Outros**, escolha o POP e clique em **Selecionar**.

## 2 Selecione o contrato e o plano S2Cam

Preencha os campos obrigatórios de cobrança conforme o procedimento da Vibe. No cadastro de um novo serviço, deixe **Gateway ID** em branco.

Se o formulário exigir “Usuário da Central” e “Senha da Central”, são campos do portal do assinante do SGP. Siga o procedimento da equipe.

## 3 Cadastre e confira o status

Após clicar em **Cadastrar**, volte à lista de contratos. Se o serviço S2Cam estiver **Inativo**, use **Status** na linha desse serviço e altere para **Ativo**. Confira o número do contrato antes de salvar.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SGP**<br>Ativa o serviço | → | **Integração**<br>Envia o cadastro | → | **S2Cam**<br>Cria grupo e usuário |

> **Cadastro automático no S2Cam**
>
> Não é necessário entrar no painel administrativo do S2Cam para criar grupo, usuário ou senha. Essa criação faz parte da integração.

O gateway e o plano da Vibe já estão configurados. A referência técnica para configurar outra instalação está na última página.

02 / RESULTADO DA INTEGRAÇÃO

# O que é criado automaticamente

Após o SGP enviar a ativação e o S2Cam concluir o processamento, o acesso do cliente fica preparado.

| Item | Resultado automático |
|---|---|
| **Grupo do cliente** | Grupo correspondente ao cliente, vinculado à integração. |
| **Usuário** | Acesso de **visualização**, restrito ao grupo do cliente. |
| **Login inicial** | **CPF do cliente, somente números.** |
| **Senha inicial** | **CPF do cliente, somente números.** No primeiro acesso, o sistema exige uma nova senha segura. |
| **Condições do plano** | Limite de câmeras privadas, retenção e modo de gravação recebidos pela integração. |

O CPF como senha inicial se aplica ao novo usuário criado pela integração. Não oriente um cliente que já trocou a senha a voltar a usar o CPF.

## Como orientar o cliente

### 1 Informe o endereço de acesso

https://vibe.s2cam.com.br

### 2 Oriente a troca da senha

No primeiro login, o cliente deve cadastrar a nova senha solicitada e usá-la nos próximos acessos.

> **Conta criada não significa câmera instalada.**
> A integração prepara o grupo e o acesso. A instalação e a disponibilização das câmeras precisam estar concluídas para o cliente ver imagens.

## Se o acesso não funcionar

Confira se o serviço S2Cam está **Ativo** no SGP. O aviso verde de cadastro confirma apenas o cadastro no SGP; o suporte deve verificar se a integração concluiu o processamento.

Informe ao suporte o ID do cliente, o contrato S2Cam, o horário e o erro. A consulta administrativa no S2Cam serve para diagnóstico; não é uma etapa de criação manual de grupo ou usuário.

03 / CONSULTA OPCIONAL

# Plano, gateway e integração

A configuração abaixo já foi feita na Vibe. Consulte ao preparar outra instalação ou revisar o vínculo do plano.

## Token por instalação

Gere e gerencie o token na **Central S2Cam**, vinculado à instalação correta. O gateway da Vibe deve usar o token da Vibe.

## Gateway no SGP

Selecione o tipo **S2Cam**. Configure o token e esta base da API no campo `url`:

```
https://vibe.s2cam.com.br/api/integrations/v1/sgp
```

Use a base acima sem acrescentar /webhook. O conector monta as rotas necessárias.

## Plano do serviço

No SGP, abra **Administração → Planos → Consultar → Planos Outros**. No plano S2Cam, acesse **Dados – Plano Genérico** e selecione **S2Cam(s2cam)** em Gateway.

Os parâmetros do plano podem definir as condições oferecidas:

```
{
  "cameras_privadas": 1,
  "retencao_dias": 3,
  "gravacao_modo": "manual"
}
```

Modos: `continua`, `manual`, `movimento` ou `objeto`. Para objeto, inclua `"classes_objeto": ["person"]`. Sem retenção informada, o padrão da API é 3 dias.

## Validação técnica

Nos registros da integração, confira a chamada recebida e a conclusão da operação. O estado **COMPLETE** indica conclusão; uma resposta HTTP 200, sozinha, não comprova todo o processamento.

Cadastro e ativação foram confirmados no teste de referência da Vibe. Suspensão, reativação e cancelamento devem ser homologados em um serviço de teste antes do uso operacional.

**Documentação da API**
s2cam.com.br/developers/sgp