

Telop Auto ご利用ガイド

Telop Autoは、Whisper（音声認識）とGemini（校正）を使用して、動画からPremiereなどの編集ソフトで利用できるSRT字幕ファイルを自動生成するツールです。

テロップテンプレート

作成した字幕は、Telop Design Labのテロップテンプレートを使用してデザインを適用できます。

BOOTH： <https://terop.booth.pm/>

ご利用前に

GitHubの「Open in Colab」から開いた場合は、「ファイル」→「**ドライブにコピーを保存**」を選択して、**ご自身のGoogle Drive上のコピー**をご利用ください。

重要: APIキー設定

1. [Google AI Studio](#)で無料のAPIキーを発行する。
2. ノートブック左サイドバーの「鍵アイコン（シークレット）」を開く。
3. 「+ 新しいシークレットを追加」を選び、以下を入力してトグルを**オン**にする。
 - 名前: `GEMINI_API_KEY`
 - 値: 発行したAPIキー
4. 初回実行時に「シークレットへのアクセスを許可しますか?」と表示されたら、「**アクセスを許可**」を押してください。

セットアップとGPU設定（毎回実行）

1. ⑥のセルを実行後、「ランタイム」→「**セッションを再起動**」を行う。
2. 再起動を促すダイアログが出た場合は「キャンセル」し、⑥の処理終了後に手動で再起動する。
3. 再起動完了後、「ランタイム」→「ランタイムのタイプを変更」→ハードウェアアクセラレータを **T4 GPU** に設定し「保存」を押す。

使い方

1. ①で字幕の各設定を入力してください。
2. セルを選択して「ランタイム」→「**現在のセルとその下のすべてのセルを実行**」をクリック。
3. ②で「**ファイルを選択**」が表示されたら音声ファイルをアップロード。
4. 自動処理後、SRTファイルをダウンロード。



運用のヒント

- **長尺素材:** WAVではなく **MP3(192kbps程度)** を推奨。アップロード時間が大幅に短縮されます。
- **カスタム設定:** 不要な言葉の削除や単語変換は「カスタムフィラー」「ユーザー辞書」を活用してください。
- **エラー対応:**
エラーやタイムアウト時は、エラーが出たセルから「現在のセルとその下のすべてのセルを実行」を選択して再開してください。
- **上限対応:** GPU上限・API上限に達した場合は、文字起こしのスピードが低下したり、AI校正がスキップされることがあります。
機能を最大化したい場合は、12〜24時間ほど時間を空けてから再度お試しください。
なお、本ツールは無料枠で70分程度の動画処理が可能であることを確認しておりますが、文字数や前回利用からの間隔により変動します。また、ColabやGeminiの仕様変更、APIの混雑状況によっても結果が異なる場合がございます。

ご利用にあたって

- 個人・業務用途を問わず利用可能です。
- 本ノートブックの再配布・再販売は禁止です。
- 最終的な内容は必ずご自身で確認してください。