

Telop Auto ご利用ガイド


Telop Auto は、Whisper（音声認識）と Gemini（校正）を使用して、動画から Premiere などの編集ソフトで利用できる SRT 字幕ファイルを自動生成するツールです。

テロップテンプレート

作成した字幕は、Telop Design Lab のテロップテンプレートを使用してデザインを適用できます。
BOOTH : <https://terop.booth.pm/>

ご利用前に

GitHub の「Open in Colab」から開いた場合は、「ファイル」→「ドライブにコピーを保存」を選択して、ご自身の Google Drive 上のコピーをご利用ください。





重要：API キー設定

1. Google AI Studio で無料の API キーを発行する。
2. ノートブック左サイドバーの「鍵アイコン(シークレット)」を開く。
3. 「+ 新しいシークレットを追加」を選び、以下を入力してトグルをオンにする。
名前 : GEMINI_API_KEY
値 : 発行した API キー
4. 初回実行時に「シークレットへのアクセスを許可しまか？」と表示されたら、「アクセスを許可」を押してください。




セットアップと GPU 設定（毎回実行）

1. ⑩のセルを実行後、「ランタイム」→「セッションを再起動」を行う。




2. 再起動を促すダイアログが出た場合は「キャンセル」し、⑩の処理終了後に手動で再起する。

3. 再起動完了後、「ランタイム」→「ランタイムのタイプを変更」→ハードウェアアクセラレータを T4 GPU に設定し「保存」を押す。



使い方

1. ①で字幕の各設定を入力してください。
2. セルを選択して「ランタイム」→「現在のセルとその下のすべてのセルを実行」をクリック。
3. ②で「ファイルを選択」が表示されたら音声ファイルをアップロード。
4. 自動処理後、SRT ファイルをダウンロード。



運用のヒント

- 長尺素材: WAVではなく MP3(192kbps程度) を推奨。アップロード時間が大幅に短縮されます。
- カスタム設定: 不要な言葉の削除や単語変換は「カスタムフィルター」「ユーザー辞書」を活用してください。
- エラー対応: エラーやタイムアウト時は、エラーが出たセルから「現在のセルとその下のすべてのセルを実行」を選択して再開してください。
- 上限対応: GPU 上限・API 上限に達した場合は、文字起こしのスピードが低下したり、AI 校正がスキップされることがあります。
機能を最大化したい場合は、12～24 時間ほど時間を空けてから再度お試しください。
なお、本ツールは無料枠で 70 分程度の動画処理が可能であることを確認しておりますが、文字数や前回利用からの間隔により変動します。また、Colab や Gemini の仕様変更、API の混雑状況によっても結果が異なる場合がございます。

ご利用にあたって

- 個人・業務用途を問わず利用可能です。
- 本ノートブックの再配布・再販売は禁止です。
- 最終的な内容は必ずご自身で確認してください。

制作・著作 : Telop Design Lab

お問い合わせ : X (@telopdesignlab)

