

Telop Auto ご利用ガイド

Telop Autoは、Whisper (音声認識) とGemini (校正) を使用して、動画からPremiereなどの編集ソフトで利用できるSRT字幕ファイルを自動生成するツールです。


テロップテンプレート

作成した字幕は、Telop Design Labのテロップテンプレートを使用してデザインを適用できます。

BOOTH: <https://terop.booth.pm/>

！ご利用前に

GitHubの「Open in Colab」から開いた場合は、「ファイル」→「ドライブにコピーを保存」を選択して、ご自身のGoogle Drive上のコピーをご利用ください。



重要: APIキー設定


1. Google AI Studioで無料のAPIキーを発行する。
2. ノートブック左サイドバーの「鍵アイコン(シークレット)」を開く。
3. 「+新しいシークレットを追加」を選び、以下を入力してトグルをオンにする。
 - 名前: GEMINI_API_KEY
 - 値: 発行したAPIキー



4. 初回実行時に「シークレットへのアクセスを許可しますか?」と表示されたら、「アクセスを許可」を押してください。

▲ セットアップとGPU設定(毎回実行)

1. ⑩のセルを実行後、「ランタイム」→「セッションを再起動」を行う。




2. 再起動を促すダイアログが出た場合は「キャンセル」し、⑩の処理終了後に手動で再起動する。
3. 再起動完了後、「ランタイム」→「ランタイムのタイプを変更」→ハードウェアアクセラレータを T4 GPU に設定し「保存」を押す。



使い方

1. ①で字幕の各設定を入力してください。
2. セルを選択して「ランタイム」→「現在のセルとその下のすべてのセルを実行」をクリック。



3. ②で「ファイルを選択」が表示されたら音声ファイルをアップロード。



4. 自動処理後、SRTファイルをダウンロード。

● 運用のヒント

- **長尺素材:** WAVではなくMP3(192kbps程度)を推奨。アップロード時間が大幅に短縮されます。
- **カスタム設定:** 不要な言葉の削除や単語変換は「カスタムフィルター」「ユーザー辞書」を活用してください。
- **エラー対応:** エラーやタイムアウト時は、エラーが出たセルから「現在のセルとその下のすべてのセルを実行」を選択して再開してください。

上限対応

GPU上限・API上限に達した場合は、文字起こしのスピードが低下したり、AI校正がスキップされることがあります。

機能を最大化したい場合は、12~24時間ほど時間を空けてから再度お試しください。

なお、本ツールは無料枠で70分程度の動画処理が可能であることを確認しておりますが、文字数や前回利用からの間隔により変動します。また、ColabやGeminiの仕様変更、APIの混雑状況によっても結果が異なる場合がございます。

ご利用にあたって

- 個人・業務用途を問わず利用可能です。
- 本ノートブックの再配布・再販売は禁止です。
- 最終的な内容は必ずご自身で確認してください。

制作・著作: Telop Design Lab

お問い合わせ: X (@telopdesignlab)