inetum.

### Suppresion d'une Machine

## Procédure d'exploitation

# SOMERE

- Introduction
- Prérequis

Suppression d'un poste fait par Autopilot

01-Dans le Centre d'administration Microsoft Intune

02-Dans le Centre d'Administration Active Directory

03-Dans Tanium

04-Dans Cortex

05-Self Elevation

### Introduction

Cette procédure permet de supprimer les ordinateurs qui ont été fait via Autopilot

La présente procédure est valable seulement pour les machines achetées pour les collaborateurs Inetum



### **Prérequis**

### Utilisation du :

Centre d'administration Microsoft Intune <a href="https://endpoint.microsoft.com/#home">https://endpoint.microsoft.com/#home</a>

Centre d'administration Active Directory

Console Tanium Management Console en L2 https://itm.cloud.tanium.com/ui/tanium-home




# Suppression d'un poste fait par Autopilot






### AVANT TOUT, POUR SUPPRIMER UN POSTE FAIT EN AUTOPILOT, IL DOIT ETRE SUPPRIMER D'INTUNE

- Centre d'administration Microsoft Intune (<u>https://endpoint.microsoft.com/#home</u>) avec votre compte ADM
- Accéder à la page d'Enrollment: « Appareils », « Inscrire des appareils »
- 3. Dans la section « Windows Autopilot Deployment Program », cliquer sur « Appareils»




- Rechercher le PC avec son numéro de série
- Sélectionner la machine puis supprimer la






#### Toujours dans Intune:

- Accéder à la page « Appareils », « Tous les appareils »
- 2. Chercher le matricule du poste : ITMFR + n° de série puis accéder à la machine






### Supprimer la Machine







### Chercher le nom du poste Clic droit puis «Supprimer»











### Avec un compte tanium L2

- 1. Console Tanium Management Console https://itm.cloud.tanium.com/ui/tanium-home
- 2. Accéder à la page : «Data», « Reports», « Last seen Computers »




inetum.


- Rechercher le PC avec son matricule
- Sélectionner la machine puis supprimer la



- 1. Toujours dans Tanium
- 2. Accéder à la page : «Asset», « Reports», « All assets»




- Rechercher le PC avec son numéro de série
- Sélectionner la machine puis supprimer la






- https://gfi.xdr.eu.paloaltonetworks.com/endpoints/agents
- Chercher le poste puis supprimer le : "delete endpoint"





- Console Ivanti
- Chercher le poste puis supprimer le





inetum.com