inetum."

Suppression d'une Machine

Procédure d'exploitation

SOMMEN

- Introduction
- Prérequis

Suppression d'un poste fait par Autopilot

01-Dans le Centre d'administration Microsoft Intune

02-Dans le Centre d'Administration Active Directory

03-Dans Tanium

04-Dans Cortex

05-Self Elevation

Introduction

Cette procédure permet de supprimer les ordinateurs qui ont été fait via Autopilot

La présente procédure est valable seulement pour les machines achetées pour les collaborateurs Inetum



Prérequis

Utilisation du :

Centre d'administration Microsoft Intune https://endpoint.microsoft.com/#home

Centre d'administration Active Directory

Console Tanium Management Console en L2 https://itm.cloud.tanium.com/ui/tanium-home




Suppression d'un poste fait par Autopilot






AVANT TOUT, POUR SUPPRIMER UN POSTE FAIT EN AUTOPILOT, IL DOIT ETRE SUPPRIMER D'INTUNE

- Centre d'administration Microsoft Intune (<u>https://endpoint.microsoft.com/#home</u>) avec votre compte ADM
- Accéder à la page d'Enrollment: « Appareils », « Inscrire des appareils »
- 3. Dans la section « Windows Autopilot Deployment Program », cliquer sur « Appareils»




- Rechercher le PC avec son numéro de série
- Sélectionner la machine puis supprimer la






Toujours dans Intune:

- Accéder à la page « Appareils », « Tous les appareils »
- 2. Chercher le matricule du poste : ITMFR + n° de série puis accéder à la machine




Supprimer la Machine





Chercher le nom du poste Clic droit puis «Supprimer»









Avec un compte tanium L2


- 1. Console Tanium Management Console https://itm.cloud.tanium.com/ui/tanium-home
- 2. Accéder à la page : «Data», « Reports», « Last seen Computers »




- Rechercher le PC avec son matricule
- Sélectionner la machine puis supprimer la



- 1. Toujours dans Tanium
- 2. Accéder à la page : «Asset», « Reports», « All assets»




- Rechercher le PC avec son numéro de série
- Sélectionner la machine puis supprimer la






- https://gfi.xdr.eu.paloaltonetworks.com/endpoints/agents
- Chercher le poste puis supprimer le : "delete endpoint"





- Console Ivanti
- Chercher le poste puis supprimer le





inetum.com