



ParleMoi

Mode d'emploi

Application de communication par pictogrammes et voix française, conçue pour **Raphaël**.

Pour les parents et toutes les personnes qui l'accompagnent. L'installation est gratuite et ne demande aucun compte.

Elle peut servir à un autre enfant : son prénom se règle dans l'espace parents.

thibault33320.github.io/parlemoi

ParleMoi aide à communiquer mais ne remplace pas l'évaluation d'un orthophoniste, d'un ergothérapeute ou d'un professionnel de santé.

Les pictogrammes sont une création originale pour ce projet. Ce ne sont **pas** des symboles Makaton officiels.

1 · Installer l'application sur le téléphone

Aucun compte, aucun magasin d'applications, aucun câble. L'application est gratuite.

L'adresse à ouvrir :

thibault33320.github.io/parlemoi

Il n'y a rien à chercher dans l'App Store ni sur Google Play : ParleMoi s'installe directement depuis cette page.

Sur iPhone et iPad

- 1 Ouvrir **thibault33320.github.io/parlemoi** avec **Safari**.
- 2 Appuyer sur le bouton **Partager** — le carré avec une flèche vers le haut, en bas de l'écran.
- 3 Faire défiler, choisir « **Sur l'écran d'accueil** », puis **Ajouter**.

Chrome sur iPhone ne sait pas installer. Il faut obligatoirement Safari.

Sur Android

- 1 Ouvrir la même adresse avec **Chrome**.
- 2 Menu : en haut à droite → **Installer l'application**.
- 3 Confirmer.

Si Chrome ne propose pas « Installer », choisir **Ajouter à l'écran d'accueil** : c'est la même chose.

Après l'installation

L'icône ParleMoi apparaît sur l'écran d'accueil. L'application s'ouvre en plein écran, sans barre de navigateur.

À la première ouverture

Un écran de bienvenue pose **deux questions**, une seule fois :

- 1 **Le prénom de l'enfant.** Il s'affiche en haut de son écran. On peut le laisser vide : seul « PARLEMOI » apparaîtra.
- 2 **Un code parents**, au moins 4 chiffres, à saisir deux fois. C'est lui qui protégera les réglages.


Notez ce code quelque part. Il n'existe aucun moyen de le récupérer. Sans lui, il faudrait réinstaller l'application et tout reconfigurer.

Rien d'autre n'est demandé : **39 cartes essentielles sont déjà actives** et l'application est utilisable immédiatement. Les deux réponses restent modifiables plus tard dans l'espace parents.

Ouvrez-la une première fois avec du réseau. C'est ce premier lancement qui enregistre tout sur le téléphone. Ensuite elle fonctionne **sans connexion** : au parc, en voiture, à l'école.


2 • L'écran de Raphaël

Une carte occupe tout l'écran. Rien d'autre ne le distrait.



- 1 **Les catégories.** Favoris d'abord, puis Besoins, Émotions, Douleur... Un toucher pour changer de thème.
- 2 **La carte.** Toute sa surface fait parler — pas de petit bouton à viser.
- 3 **Le compteur « 1 / 6 ».** Indique où l'on en est dans la catégorie. Il est là pour l'adulte.
- 4 **L'étoile.** La carte fait partie des favoris.
- 5 **Le chevron** ∨. Il reste des cartes en dessous.
- 6 **SOS URGENCE.** Toujours visible, sur tous les écrans.
- 7 **Le cadenas** 🔒. L'accès aux réglages. Il demande un *appui long* : un toucher accidentel de Raphaël ne l'ouvre pas.

Ce que Raphaël voit quand la carte parle



La carte **grossit légèrement et s'entoure de bleu** pendant que la voix parle, et le haut-parleur s'anime.

Ce retour compte : Raphaël voit que son geste a fonctionné, même s'il n'entend pas bien ou si le téléphone est en silencieux.

Rien n'est modifiable depuis cet écran. Raphaël peut toucher partout : il ne peut ni déplacer une carte, ni changer un réglage, ni sortir de l'application.

3 • Les trois gestes

C'est tout ce que Raphaël a besoin de savoir faire.



Toucher

la carte parle



Glisser vers le haut

carte suivante



SOS URGENCE

besoins urgents

Toucher la carte

N'importe où sur la carte. La voix prononce la phrase, la carte **grossit et s'entoure de bleu** pendant qu'elle parle : Raphaël voit que son geste a fonctionné.

Glisser du bas vers le haut

Exactement comme les vidéos sur Facebook ou Instagram. Le doigt monte, la carte suivante arrive. Vers le bas pour revenir en arrière.

Un geste = une carte, toujours. Même un geste vif et rapide n'avance que d'une seule carte. Raphaël ne peut pas se retrouver quatre cartes plus loin sans comprendre pourquoi.

Le bouton SOS URGENCE

Il regroupe ce qui ne peut pas attendre : *j'ai mal, très mal, aide-moi, pipi, au secours, stop, j'ai du mal à respirer.*

Deux touchers maximum. Un pour ouvrir, un pour parler. Jamais plus. Vous choisissez vous-même quelles cartes y figurent.

4 · Entrer dans l'espace parents

- 1 **Appui long sur le cadenas** , en haut à droite. Gardez le doigt posé environ une seconde.

Un simple toucher ne fait rien : c'est volontaire, pour que Raphaël ne tombe jamais dessus.

- 2 Saisir le **code choisi à la première ouverture**.

Le code se change dans l'onglet *Affichage* → *Code parents*. Ce n'est pas une sécurité forte : cela évite seulement les modifications accidentelles par l'enfant.

Les quatre onglets

Onglet	Ce qu'on y fait
Cartes	Choisir les cartes actives parmi 413, favoris, urgences, ordre, photo et voix, créer ses propres cartes
Voix	Choisir la voix française du téléphone, vitesse, hauteur, volume
Affichage	Une carte par écran ou grille, masquer les textes, code parents
Sauvegarde	Copier ses réglages, les restaurer, tout réinitialiser

Activer et désactiver des cartes


L'application contient **413 cartes** réparties en 17 catégories, mais **39 seulement sont actives au départ**. C'est voulu : en montrer 413 d'un coup rendrait l'application inutilisable.

Dans l'onglet *Cartes*, l'interrupteur à droite de chaque ligne active ou désactive la carte. Ajoutez-en au rythme de Raphaël.

5 • Mettre une photo et enregistrer votre voix

Sur n'importe quelle carte, y compris celles fournies.

- 1 Espace parents → onglet **Cartes**.
- 2 **Touchez l'image** de la carte, à gauche de son nom. Le petit appareil photo bleu indique qu'elle est modifiable.



La photo

Deux boutons : **Prendre une photo** (appareil du téléphone) ou **Choisir une image** (photos existantes). Un troisième bouton permet de **revenir au pictogramme** d'origine.

Une photo de l'objet réel aide quand le pictogramme ne parle pas à Raphaël : *son* doudou, *sa* tasse, *son* école.

Votre voix

Le bouton **Enregistrer ma voix** lance l'enregistrement, **Arrêter** le termine. Un maximum de 10 secondes, largement suffisant pour une phrase de carte.

- Une pastille verte 🗣️ apparaît sur la carte : elle a votre voix.
- Le bouton ▶ permet de la réécouter, la corbeille de la supprimer.
- Sans enregistrement, la carte parle avec la voix de synthèse — **c'est le fonctionnement normal, pas un manque.**

Une voix familière porte davantage. Enregistrer « Je veux maman » avec la vraie voix de maman a plus de sens pour Raphaël qu'une voix de synthèse.



Créer une carte de toutes pièces

Bouton **Carte perso**, en bas de l'onglet *Cartes*. Vous choisissez le texte affiché, la phrase prononcée, un pictogramme, une catégorie — et si vous le souhaitez une photo et votre voix.

6 • Les autres réglages

Onglet Voix

- **Choix de la voix** parmi les voix françaises installées sur le téléphone. Toucher une voix la fait dire « Bonjour Raphaël ».
- **Vitesse** — plus lent aide souvent à la compréhension.
- **Hauteur et volume**.
- **Tester la voix** pour entendre le réglage complet.

Aucune voix française proposée ? Sur Android : *Paramètres* → *Langues* → *Synthèse vocale* permet d'en ajouter.

Onglet Affichage

- **Prénom de l'enfant** — il s'affiche en haut de son écran. ParleMoi a été conçue pour Raphaël, mais une autre famille peut y mettre le prénom de son enfant. Laissé vide, seul « PARLEMOI » apparaît.
- **Une par écran** (par défaut) ou **Grille**. La grille sert à proposer un choix entre deux ou trois cartes visibles en même temps.
- **Masquer les textes** agrandit l'image. Raphaël ne lit pas seul : le texte est surtout utile aux adultes.
- **Code parents**.

Onglet Sauvegarde

- **Copier ma sauvegarde** place tous vos réglages, favoris, cartes personnalisées, *photos et voix enregistrées* dans le presse-papier. Collez-les dans un e-mail ou une note.
- **Coller une sauvegarde** les réinstalle — y compris sur un autre téléphone.
- **Tout réinitialiser** revient à l'état d'origine.

Faites une sauvegarde dès que vous avez pris le temps de personnaliser. Les données ne sont stockées que sur le téléphone : elles ne partent nulle part, mais elles disparaissent avec lui.

Ordre des cartes

Dans l'onglet *Cartes*, choisissez une catégorie puis touchez **Ordre**. Les cartes se déplacent par glissement.

Une position stable aide Raphaël à retrouver une carte par mémoire du geste, sans avoir à la lire. Évitez de réorganiser souvent.

7 • Installer sur un deuxième téléphone

Pour que Raphaël retrouve les mêmes cartes partout.

Chaque téléphone garde ses propres réglages : **rien ne se synchronise automatiquement**. Les données restent sur l'appareil, elles ne partent sur aucun serveur.

Si une personne a déjà pris le temps de choisir les cartes, d'ajouter des photos ou d'enregistrer sa voix, tout cela se transmet en trois étapes.

- 1 Sur le téléphone déjà configuré**
Espace parents → onglet *Sauvegarde* → **Copier ma sauvegarde**.
- 2 Envoyer**
Coller dans un e-mail ou un message et l'envoyer à l'autre personne. C'est un long texte : c'est normal.
- 3 Sur le second téléphone**
Installer l'application (page 2), copier le texte reçu, puis Espace parents → *Sauvegarde* → **Coller une sauvegarde**.

Ce qui est transmis

- Les cartes actives et leur ordre
- Les favoris et les cartes d'urgence
- Les cartes personnalisées
- **Les photos et les voix enregistrées**
- Les réglages de voix, d'affichage et le code parents

Les mêmes cartes aux mêmes places dans les deux maisons aident Raphaël plus qu'on ne l'imagine. Il retrouve une carte par mémoire du geste, pas en la lisant. Si l'ordre change d'un endroit à l'autre, il doit tout réapprendre.

Refaire une sauvegarde après chaque changement important, et la renvoyer. Sans cela les deux téléphones divergent petit à petit.

Si vous partez de zéro

Ce n'est pas grave : l'application arrive déjà configurée avec 39 cartes essentielles — manger, boire, dormir, toilettes, j'ai mal, oui, non, encore, fini, aide, papa, maman. Elle est utilisable immédiatement après l'installation, sans aucun réglage.

8 • En cas de problème

Ce qui se passe	Quoi faire
Les cartes ne parlent pas	Vérifier que le téléphone n'est pas en silencieux, puis le volume dans l'onglet <i>Voix</i> . Sur iPhone, le petit interrupteur sur la tranche coupe le son.
La voix n'est pas française	Onglet <i>Voix</i> → choisir une voix dont la langue commence par <i>fr</i> .
Le glissement ne change pas de carte	Fermer complètement l'application et la rouvrir. Si elle a été ouverte dans le navigateur avant d'être installée, l'ancienne version peut rester en mémoire.
L'application ne s'ouvre pas sans réseau	Il faut l'avoir ouverte une fois avec du réseau après l'installation.
L'enregistrement de la voix échoue	Autoriser le micro dans les réglages du téléphone, pour Safari ou pour ParleMoi.
Code parents oublié	Il n'y a pas de récupération. Il faut réinstaller l'application, ce qui efface les personnalisations — d'où l'intérêt de faire une sauvegarde et de noter le code.
Raphaël sort de l'application	Sur iPhone : <i>Réglages</i> → <i>Accessibilité</i> → <i>Accès guidé</i> verrouille le téléphone sur une seule application.

Quelques repères d'usage

- Commencer petit. Quelques cartes bien choisies valent mieux que quarante.
- Placer les cartes vraiment utiles dans **Favoris** : c'est l'écran d'ouverture.
- Montrer soi-même : toucher une carte devant lui et dire la phrase.
- Ne jamais forcer la main. La carte doit rester un moyen de demander, pas un exercice.
- Accepter tous les usages, même inattendus. Une carte touchée vingt fois de suite reste une communication.

Adresse de l'application

thibault33320.github.io/parlemoi

Code parents : celui choisi à la première ouverture.

ParleMoi aide à communiquer mais ne remplace pas l'évaluation d'un orthophoniste, d'un ergothérapeute ou d'un professionnel de santé. Pour « j'ai mal », les cartes permettent d'indiquer une zone du corps et une intensité, sans jamais retarder l'accès au bouton d'urgence.