ASCII CODE 對照表

十進位	八進位	十六進位	二進位	對應值	說明				
000	000	000	0000 0000	NUL	Null char空,無				
001	001	001	0000 0001	SOH	Start of Header-開始點				
002	002	002	0000 0010	STX	Start of Text-文章起始點				
003	003	003	0000 0011	ETX	End of Text-文章終止點				
004	004	004	0000 0100	EOT	End of Transmission-終止傳送				
005	005	005	0000 0101	ENQ	Enquiry-詢問				
006	006	006	0000 0110	ACK	Acknowledgment-確認通知				
007	007	007	0000 0111	BEL	Bell-鈴				
008	010	800	0000 1000	BS	Backspace-倒退鍵				
009	011	009	0000 1001	HT	Horizontal Tab-水平 Tab				
010	012	00A	0000 1010	LF	Line Feed-該行起頭				
011	013	00B	0000 1011	VT	Vertical Tab-垂直 Tab				
012	014	00C	0000 1100	FF	Form Feed-表格饋入字元				
013	015	00D	0000 1101	CR	Carriage Return-換行鍵				
014	016	00E	0000 1110	SO	Shift Out-轉換退出				
015	017	00F	0000 1111	SI	Shift In-轉換進入				
016	020	010	0001 0000	DLE	Data Link Escape-資料聯結跳脫				
017	021	011	0001 0001	DC1	XON Device Control 1-設備控制 1				
018	022	012	0001 0010	DC2	Device Control 2-設備控制 2				
019	023	013	0001 0011	DC3	XOFF Device Control 3-設備控制 3				
020	024	014	0001 0100	DC4	Device Control 4-設備控制 4				
021	025	015	0001 0101	NAK	Negative Acknowledgement-否決確認				
022	026	016	0001 0110	SYN	Synchronous Idle-同周期的空檔				
023	027	017	0001 0111	ETB	End of Trans. Block-鎖住				
024	030	018	0001 1000	CAN	Cancel-取消				
025	031	019	0001 1001	EM	End of Medium-媒體結束				
026	032	01A	0001 1010	SUB	Substitute-代體				
027	033	01B	0001 1011	ESC	Escape-跳脫				
028	034	01C	0001 1100	FS	File Separator-檔案分離器				
029	035	01D	0001 1101	GS	Group Separator-群組分離器				
030	036	01E	0001 1110	RS	Request to Send-要求傳送 Record				
		J.E			Separator-記錄分離器				
031	037	01F	0001 1111	US	Unit Separator-單位分離器				
032	040	020	0010 0000	SP	Space-空白				
033	041	021	0010 0001	<u> </u>	exclamation mark-驚嘆號				

十進位	八進位	十六進位	二進位	對應值	說明				
034	042	022	0010 0010	п	double quote-雙引號				
035	043	023	0010 0011	#	number sign-井字號				
036	044	024	0010 0100	\$	dollar sign-錢字號				
037	045	025	0010 0101	%	percent-百分比				
038	046	026	0010 0110	&	ampersand-和,且				
039	047	027	0010 0111	•	single quote-單引號				
040	050	028	0010 1000	(left/opening parenthesis-左括號				
041	051	029	0010 1001)	right/closing parenthesis-右括號				
042	052	02A	0010 1010	*	asterisk-乘號,星號				
043	053	02B	0010 1011	+	plus-加號				
044	054	02C	0010 1100	,	comma-逗號				
045	055	02D	0010 1101	-	minus or dash-減號,破折號				
046	056	02E	0010 1110		dot-點				
047	057	02F	0010 1111	/	forward slash-斜線				
048	060	030	0011 0000	0	零				
049	061	031	0011 0001	1	_				
050	062	032	0011 0010	2	=				
051	063	033	0011 0011	3	=				
052	064	034	0011 0100	4	m m				
053	065	035	0011 0101	5	五				
054	066	036	0011 0110	6	六				
055	067	037	0011 0111	7	t				
056	070	038	0011 1000	8	八				
057	071	039	0011 1001	9	九				
058	072	03A	0011 1010	:	colon-冒號				
059	073	03B	0011 1011	,	semi-colon-分號				
060	074	03C	0011 1100	<	less than-小於				
061	075	03D	0011 1101	=	equal sign-等於				
062	076	03E	0011 1110	>	greater than-大於				
063	077	03F	0011 1111	?	question mark-問號				
064	100	040	0100 0000	<u>@</u>	AT symbol-小老鼠				
065	101	041	0100 0001	A					
066	102	042	0100 0010	В					
067	103	043	0100 0011	C					
068	104	044	0100 0100	D					
069	105	045	0100 0101	E					
070	106	046	0100 0110	F					

十進位	八進位	十六進位	二進位	對應值	說明
071	107	047	0100 0111	G	
072	110	048	0100 1000	Н	
073	111	049	0100 1001	I	
074	112	04A	0100 1010	J	
075	113	04B	0100 1011	K	
076	114	04C	0100 1100	L	
077	115	04D	0100 1101	M	
078	116	04E	0100 1110	N	
079	117	04F	0100 1111	0	
080	120	050	0101 0000	P	
081	121	051	0101 0001	Q	
082	122	052	0101 0010	R	
083	123	053	0101 0011	S	
084	124	054	0101 0100	Т	
085	125	055	0101 0101	U	
086	126	056	0101 0110	V	
087	127	057	0101 0111	W	
088	130	058	0101 1000	X	
089	131	059	0101 1001	Y	
090	132	05A	0101 1010	Z	
091	133	05B	0101 1011	[left/opening bracket-左中括號
092	134	05C	0101 1100	\	back slash-反斜線
093	135	05D	0101 1101	1	right/closing bracket-右中括號
094	136	05E	0101 1110	٨	caret/cirumflex-脫字符號
095	137	05F	0101 1111	_	underscore-底線
096	140	060	0110 0000	•	
097	141	061	0110 0001	a	
098	142	062	0110 0010	b	
099	143	063	0110 0011	C	
100	144	064	0110 0100	d	
101	145	065	0110 0101	e	
102	146	066	0110 0110	f	
103	147	067	0110 0111	9	
104	150	068	0110 1000	h	
105	151	069	0110 1001	i	
106	152	06A	0110 1010	j	
107	153	06B	0110 1011	k	

十進位	八進位	十六進位	二進位	對應值	說明
108	154	06C	0110 1100	I	
109	155	06D	0110 1101	m	
110	156	06E	0110 1110	n	
111	157	06F	0110 1111	0	
112	160	070	0111 0000	p	
113	161	071	0111 0001	q	
114	162	072	0111 0010	r	
115	163	073	0111 0011	S	
116	164	074	0111 0100	t	
117	165	075	0111 0101	u	
118	166	076	0111 0110	V	
119	167	077	0111 0111	W	
120	170	078	0111 1000	X	
121	171	079	0111 1001	y	
122	172	07A	0111 1010	Z	
123	173	07B	0111 1011	{	left/opening brace-左大括號
124	174	07C	0111 1100		vertical bar-垂直棒
125	175	07D	0111 1101	}	right/closing brace-右大括號
126	176	07E	0111 1110	~	tilde-波折號
127	177	07F	0111 1111	DEL	delete-刪除

慣用字句二進位碼										
Y-HSIN	01011001	00101101	01001000	01010011	01001001	01001110				
EHS	01000101	01001000	01010011							
www.cabinet.com.tw	01110111	01110111	01110111	00101110	01100011	01100001	01100010	01101001	01101110	01100101
www.cabinet.com.tw	01110100	00101110	01100011	01101111	01101101	00101110	01110100	01110111		
www.rack.com.tw	01110111	01110111	01110111	00101110	01110010	01100001	01100011	01101011	00101110	01100011
www.rack.com.tw	01101111	01101101	00101110	01110100	01110111					
www.886111.com	01110111	01110111	01110111	00101110	00111000	00111000	00110110	00110001	00110001	00110001
www.oooiii.com	00101110	01100011	01101111	01101101						
LIIAI VII I EE	01001000	01010101	01000001	01001001	00101101	01011001	01010101	00100000	01001100	01000101
HUAI-YU LEE	01000101									
CHING CHI TOH	01000011	01001000	01010101	01001110	01000111	00101101	01000011	01001000	01001001	00100000
CHUNG-CHI TSUI	01010100	01010011	01010101	01001001						
CJ TSUI	01000011	01001010	00100000	01010100	01010011	01010101	01001001			
CABINET	01000011	01000001	01000010	01001001	01001110	01000101	01010100			
RACK	01010010	01000001	01000011	01001011						