

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a network of thin, light blue lines and small circles, resembling a circuit board or a data network topology. The lines are vertical and horizontal, with some diagonal connections, and the circles are placed at various points along these lines.


DHCP WINDOWS 2022 SZERVEREN

DHCP TELEPÍTÉSE ELŐTT

- Fix IP cím beállítása: e nélkül nem képes megfelelően működni semmilyen szerver szerepkör
- Active Directory tartományi körnnyezet: ha ilyenben szeretnénk üzemeltetni a DHCP szervert akkor először az azt kell telepíteni, vagy beléptetni a szervert a tartományba


DHCP KONZOL TELEPÍTÉSE

- A „Server Manager”-nek a „Dashboard” felületén az „Add Roles and Features” varázslót indítani!



DHCP KONZOL TELEPÍTÉSE



- Néhány „Next” után a „Server Roles” oldalon a „DHCP Server” szerepkört kijelölni.
- Majd további „Next”-ek után az „Install” gombbal telepíteni!



DHCP SZERVER ENGEDÉLYEZÉSE


- Miután feltelepült a konzol, engedélyezni kell. Ezt 3 módon teheted meg:
 1. A telepítés utolsó oldalán a „Complete DHCP Configuration” gombra kattintasz (következő dia első kép - nyíl), majd a felbukkanó varázslóban csak „Next” , „Commit”, majd „Close”
 2. Ha ezt elmulasztottad, akkor a „Server Manager”-en a sárga felkiáltójel hatására ugyanúgy el lehet indítani. (következő dia első kép - felkiáltójel)
 3. Ha itt sem sikerült, akkor a DHCP konzolon a szerver nevére kell jobb klikkelni, majd „Authorize” (következő dia második kép)

DHCP SZERVER ENGEDÉLYEZÉSE



DHCP SZERVER BEÁLLÍTÁSA

- A DHCP konzol elindítása: A „Server Manager”-en a „Tools” menü „DHCP” menüpontja!
- Itt ki kell nyitogatni a meglévő dolgokat!
- Az „IPv4” menüpontra bal, majd jobb klikk!
- A felbukkanó menüben a „New Scope”-ot kiválasztani



DHCP SZERVER BEÁLLÍTÁSA

- Néhány „Next” után először a Pool nevét kell megadni
- Ez tetszőleges név lehet, de jobb ha utal arra a hálózatra, amelyiknek az IP címeket kiosztja
- Vizsgaremek esetén a PT-ben a szerveren adott pool nevével meg kell egyeznie!

New Scope Wizard

Scope Name

You have to provide an identifying scope name. You also have the option of providing a description.



Type a name and description for this scope. This information helps you quickly identify how the scope is to be used on your network.

Name:

Description:

DHCP SZERVER BEÁLLÍTÁSA

- A következő oldalon a címtartományt kell megadni!
- A kezdő és a zárócímet kell megadni
- Nagyon fontos az alhálózati maszk beállítása! (ez később nem módosítható, ha nem állítod be újra kell csinálni a „Scope”-ot!
- Vizsgaremek esetén ez a PT-ben az adott pool „Start IP address” részében lévő értéket kell másolni. A „Subnet Mask”-ot is másolni kell csak legalulra. Az „End IP address” részbe pedig a PT „Maximum Number of users” értékéből kell számolni!

New Scope Wizard

IP Address Range
You define the scope address range by identifying a set of consecutive IP addresses.

Configuration settings for DHCP Server

Enter the range of addresses that the scope distributes.

Start IP address: 192 . 168 . 1 . 10

End IP address: 192 . 168 . 1 . 109

Configuration settings that propagate to DHCP Client

Length: 24

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0

< Back Next > Cancel

Handwritten notes in yellow:
START + MAX - 1
LESZ AZ UTOLSÓ SZÁM
MASZK

DHCP SZERVER BEÁLLÍTÁSA

- A következő oldalon a kizárt címeket kell megadni! Csak akkor töltsd ki, ha van ilyen! Különben „Next”
- Ez után a bérleti időt kell megadni. Ha nincs külön kérés erre, akkor jó az alapértelmezés
- Ez után a DHCP opciók beállítására kérdez, itt is csak „Next”!

DHCP SZERVER BEÁLLÍTÁSA

- Az első opció az alapértelmezett átjáró! Ezt biztosan meg kell adni!
- Vizsgaremek esetén a PT Server „Default gateway” pontja!
- A beírt értéket „Add” használatával hozzá kell adni!
- A második opció a DNS szerver: ha van tartomány, akkor alapértelmezetten kitölti, ha nincs, akkor meg kell adni!
- Utána csak a „Next” gombot kell használni!

New Scope Wizard


Router (Default Gateway)
You can specify the routers, or default gateways, to be distributed by this scope.

To add an IP address for a router used by clients, enter the address below.

IP address:

192.168.1.1

Add Remove Up



Domain Name and DNS Servers
The Domain Name System (DNS) maps and translates domain names used by clients on your network.

You can specify the parent domain you want the client computers on your network to use for DNS name resolution.

Parent domain: vizsgaremek.local

To configure scope clients to use DNS servers on your network, enter the IP addresses for those servers.

Server name: IP address:

192.168.1.1

Add Remove

