<u>Les commandes bootstrap</u>

La documentation officiel de Bootstrap 5 :

https://getbootstrap.com/docs/5.0/

Commandes	Explications
container	Marges horizontales à gauche et à droite. Contenu de la page center.
container-fluid	Supprimer les marges de votre page.
row	Créer une nouvelle ligne.
col	Créer une colonne. Une colonne doit toujours être créée à l'intérieur d'une ligne.
col-{nombre-de-colonne}	Fusionne un nombre de colonne pour en faire une colonne.
col-{breakpoint}	-
col-{breakpoint}-{nombre-de-colonne}	-
text-{couleur}	Permet de changer la couleur d'un texte. La couleur peut prendre les valeurs suivantes primary success secondary light dark warning danger info

bg-couleur	Permet de changer la couleur d'arrière-plan d'un élément. La couleur peut prendre les valeurs suivantes primary success secondary light dark warning danger info
m-{valeur}	Permet de mettre une marge externe à un élément (pour les quatre côtés). La valeur peut prendre les valeurs suivantes 0 1 2 3 4 5 auto
p-{valeur}	Permet de mettre une marge interne à un élément (pour les quatre côtés). La valeur peut prendre les valeurs suivantes 0 1 2 3 4 5 auto

mx-{valeur}	Permet de mettre une marge externe à gauche et à droite à un élément. La valeur peut prendre les valeurs suivantes 0 1 2 3 4 5 auto
my-{valeur}	Permet de mettre une marge externe en haut et en bas à un élément. La valeur peut prendre les valeurs suivantes 0 1 2 3 4 5 auto
px-{valeur}	Permet de mettre une marge interne à gauche et à droite à un élément. La valeur peut prendre les valeurs suivantes 0 1 2 3 4 5 auto

py-{valeur}	Permet de mettre une marge interne en haut et en bas à un élément. La valeur peut prendre les valeurs suivantes 0 1 2 3 4 5 auto
mt-{valeur}	Permet de mettre une marge externe en haut un élément. La valeur peut prendre les valeurs suivantes 0 1 2 3 4 5 auto
mb-{valeur}	Permet de mettre une marge externe en bas un élément. La valeur peut prendre les valeurs suivantes 0 1 2 3 4 5 auto
ms-{valeur}	Permet de mettre une marge externe à gauche un élément.

	La valeur peut prendre les valeurs suivantes 0 1 2 3 4 5 auto
me-{valeur}	Permet de mettre une marge externe à droite un élément. La valeur peut prendre les valeurs suivantes 0 1 2 3 4 5 auto
pt-{valeur}	Permet de mettre une marge externe en haut un élément. La valeur peut prendre les valeurs suivantes 0 1 2 3 4 5 auto
pb-{valeur}	Permet de mettre une marge interne en bas un élément. La valeur peut prendre les valeurs suivantes

	□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ auto
ps-{valeur}	Permet de mettre une marge interne à gauche un élément. La valeur peut prendre les valeurs suivantes
pe-{valeur}	Permet de mettre une marge interne à droite un élément. La valeur peut prendre les valeurs suivantes 0 1 2 3 4 5 auto
d-flex	Permet d'appliquer un affichage en flex
border	Permet de tracer des bordures autour d'un élément pour les quatres côtés.
border-{côté}	Permet de tracer une bordure pour

	un élément pour un côté. Les valeurs possible pour les côtés sont :
border-{couleur}	Permet de définir la couleur de la bordure La couleur peut prendre les valeurs suivantes primary success secondary light dark warning danger info
	□ secondary□ light□ dark□ warning□ danger