ЭВМ [Работает] - Oracle VM VirtualBox

Файл   Машина   Вид   Ввод   Устройства   Справка

Мои
документы

Командная строка - DEBUG

```
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(C) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.

C:\Documents and Settings\Администратор>cd ..

C:\Documents and Settings>cd ..

C:\>
C:\>DEBUG
-R
AX=0000   BX=0000   CX=0000   DX=0000   SP=FFEE   BP=0000   SI=0000   DI=0000
DS=0B0F   ES=0B0F   SS=0B0F   CS=0B0F   IP=0100      NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B0F:0100 01CD           ADD      BP,CX
-R AX
AX 0000
:3A7
-R
AX=03A7   BX=0000   CX=0000   DX=0000   SP=FFEE   BP=0000   SI=0000   DI=0000
DS=0B0F   ES=0B0F   SS=0B0F   CS=0B0F   IP=0100      NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B0F:0100 01CD           ADD      BP,CX
-_
```

Командная строка...   EN   12:47

Right Ctrl

Мои
документы

Командная строка - DEBUG

```
DS=0B0F  ES=0B0F  SS=0B0F  CS=0B0F  IP=0100     NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B0F:0100 01CD            ADD      BP,CX
-R BX
BX 0000
:82Ah
      ^ ошибка
-R BX
BX 0000
:92A
-ADD AX,BX
      ^ ошибка
-R AX
AX 03A7
:
-E 100
0B0F:0100   01.01
-E 100
0B0F:0100   01.01
-E 101
0B0F:0101   CD.D8
-R
AX=03A7  BX=092A  CX=0000  DX=0000  SP=FFEE  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=0B0F  ES=0B0F  SS=0B0F  CS=0B0F  IP=0100     NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B0F:0100 01D8            ADD      AX,BX
-
```

Командная строка...   EN   12:58

Right Ctrl

Командная строка - DEBUG

```
0B0F:0100   01.01
-E101
0B0F:0101   CD.D8
-R
AX=03A7  BX=092A  CX=0000  DX=0000  SP=FFEE  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=0B0F  ES=0B0F  SS=0B0F  CS=0B0F  IP=0100     NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B0F:0100 01D8            ADD      AX,BX
-T

AX=0CD1  BX=092A  CX=0000  DX=0000  SP=FFEE  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=0B0F  ES=0B0F  SS=0B0F  CS=0B0F  IP=0102     NU UP EI PL NZ AC PE NC
0B0F:0102 215F73          AND      [BX+73],BX                    DS:099D=F802
-R IP
IP 0102
:100
-R
AX=0CD1  BX=092A  CX=0000  DX=0000  SP=FFEE  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=0B0F  ES=0B0F  SS=0B0F  CS=0B0F  IP=0100     NU UP EI PL NZ AC PE NC
0B0F:0100 01D8            ADD      AX,BX
-T

AX=15FB  BX=092A  CX=0000  DX=0000  SP=FFEE  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=0B0F  ES=0B0F  SS=0B0F  CS=0B0F  IP=0102     NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B0F:0102 215F73          AND      [BX+73],BX                    DS:099D=F802
-
```

```
Командная строка - DEBUG                                              _ □ ×
0B0F:0100   01.29    D8.D8
-R
AX=0CD1  BX=092A  CX=0000  DX=0000  SP=FFEE  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=0B0F  ES=0B0F  SS=0B0F  CS=0B0F  IP=0100   NV UP EI PL NZ NA PE NC
0B0F:0100 29D8        SUB     AX,BX
-R AX
AX 0CD1
:0
-R
AX=0000  BX=092A  CX=0000  DX=0000  SP=FFEE  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=0B0F  ES=0B0F  SS=0B0F  CS=0B0F  IP=0100   NV UP EI PL NZ NA PE NC
0B0F:0100 29D8        SUB     AX,BX
-R BX
BX 092A
:0001
-R
AX=0000  BX=0001  CX=0000  DX=0000  SP=FFEE  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=0B0F  ES=0B0F  SS=0B0F  CS=0B0F  IP=0100   NV UP EI PL NZ NA PE NC
0B0F:0100 29D8        SUB     AX,BX
-T

AX=FFFF  BX=0001  CX=0000  DX=0000  SP=FFEE  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=0B0F  ES=0B0F  SS=0B0F  CS=0B0F  IP=0102   NV UP EI NG NZ AC PE CY
0B0F:0102 215F73        AND     [BX+73],BX                    DS:0074=2020
_
```



```
Командная строка - DEBUG                                              _ □ ×
0B0F:0100
-E 100
0B0F:0100   00.00
-E 100
0B0F:0100   00.00    C4.C4
-R
AX=FFFF  BX=0001  CX=0000  DX=0000  SP=FFEE  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=0B0F  ES=0B0F  SS=0B0F  CS=0B0F  IP=0102   NV UP EI NG NZ AC PE CY
0B0F:0102 215F73        AND     [BX+73],BX                    DS:0074=2020
-R IP
IP 0102
:100
-R
AX=FFFF  BX=0001  CX=0000  DX=0000  SP=FFEE  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=0B0F  ES=0B0F  SS=0B0F  CS=0B0F  IP=0100   NV UP EI NG NZ AC PE CY
0B0F:0100 00C4        ADD     AH,AL
-R AX
AX FFFF
:102
-T

AX=0302  BX=0001  CX=0000  DX=0000  SP=FFEE  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=0B0F  ES=0B0F  SS=0B0F  CS=0B0F  IP=0102   NV UP EI PL NZ NA PE NC
0B0F:0102 215F73        AND     [BX+73],BX                    DS:0074=2020
-
```

Лабораторная №2

```
Командная строка - DEBUG                                      _ | 8 | X
^1
-E 100
0B0F:0100   01.01    CD.D8
-R
AX=FFFF   BX=0001   CX=0000   DX=0000   SP=FFEE   BP=0000   SI=0000   DI=0000
DS=0B0F   ES=0B0F   SS=0B0F   CS=0B0F   IP=0100     NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B0F:0100 01D8          ADD      AX,BX
-T

AX=0000   BX=0001   CX=0000   DX=0000   SP=FFEE   BP=0000   SI=0000   DI=0000
DS=0B0F   ES=0B0F   SS=0B0F   CS=0B0F   IP=0102     NV UP EI PL ZR AC PE CY
0B0F:0102 215F73         AND      [BX+73],BX                    DS:0074=2020
-IP 100
    ^ ошибка
-R IP
IP 0102
:100
-E 100
0B0F:0100   01.01    D8.D8
-T

AX=0001   BX=0001   CX=0000   DX=0000   SP=FFEE   BP=0000   SI=0000   DI=0000
DS=0B0F   ES=0B0F   SS=0B0F   CS=0B0F   IP=0102     NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B0F:0102 215F73         AND      [BX+73],BX                    DS:0074=2020
-
```