



GENERAR MATRIZ DE ESPACIOS DEL PARQUEADERO

ACTORES

Administrador

REQUISITO

RF_01. Cuando el dueño ingresa el número de filas y columnas, el sistema genera una matriz de espacios con la cantidad de celdas necesarias para armar el espacio del parqueadero.

DESCRIPCIÓN

Este caso de uso le permite al administrador (dueño del parqueadero) configurar la matriz de espacios para crear el espacio que será el mapa de su parqueadero y pidiéndole el número de filas y columnas que tendrá su espacio. Una vez completado, el sistema guarda ese número de filas y columnas para generar y mostrar la matriz de espacios de dicho tamaño.

PRECONDICIONES

- El administrador debe tener una sesión activa con el rol de administrador tras haber iniciado sesión correctamente.
- El administrador debe estar en la sección de “Configuración de mapa”.

FLUJO NORMAL

1. El administrador accede a la sección de “Configurar número de filas y columnas del espacio”.
2. El sistema muestra los campos para ingresar el número de filas y de columnas.
3. El administrador completa los campos requeridos.
4. El administrador presiona el botón de “Guardar cambios”.
5. El sistema valida los datos ingresados. (Campos vacíos, números negativos)
6. El sistema guarda la cantidad de filas y columnas, y muestra un mensaje de éxito.
7. El sistema genera y muestra la matriz de espacios con dicho tamaño.

POSTCONDICIONES

- Se ha guardado el número de filas y columnas.
- Se ha generado la matriz de espacios del tamaño correspondiente.

NOTAS

Configuración de Mapa

Defina las dimensiones de su instalación y las categorizaciones de los espacios.

Dimensiones de la Cuadrícula

FILAS

12 Eje Y

COLUMNAS

18 Eje X

Regenerar Cuadrícula

Dimensiones de la Cuadrícula

Asignar Automóvil **ACTIVO**


Asignar Moto

Asignar Bici

Sin asignar

VISTA PREVIA DEL MAPA INTERACTIVO

AUTO MOTO BICI



TOTAL DE ESPACIOS: 216

ASIGNADOS: 142 SIN ASIGNAR: 74

Descartar Cambios

GUARDAR