
## 顶部工具栏与模型标签

1. 在顶部工具栏设置 MDX 转换、DPI、滚动、语言、队伍颜色和平滑。
2. 点击底部的模型标签以切换模型。











## 紧凑集合与几何体标签


1. 点击编号方框选择几何体。在 **几何集** 标题中点击 **新建标签页**（+）创建标签；通过 **选项卡操作** 打开标签操作。
2. 右键点击编号方框，再点击 **隐藏几何组** 或 **始终显示**。这些选项只改变编辑器中的显示。
3. 要更改列表样式，打开 **设置**、**外观**、**界面**，选择 **紧凑集** 或 **经典集**。



## 工作平面约束

1. 点击 **移动**，启用 **工作平面约束**，再选择 XY、ZX 或 YZ。
2. 拖动所选内容并按住 Shift。指针旁的橙色锁显示锁定的轴；松开 Shift 即可继续拖动而不锁定该轴。
3. 关闭 **工作平面约束** 可使用控制柄。四视图中的前、顶、侧视图各用自己的平面；透视图使用所选平面。










## FX - 全局动画制作器

1. 选好部件后点击 **表面特效**（FX），再选择外观。
2. 在列表中选择图层。点击 **添加发射器** 添加粒子图层，设置 **循环时长** 控制全局动画循环。
3. 点击 **应用特效** 保留结果；通过 **在 EMTR 中打开** 在 EMTR 中编辑发射器。












## EMTR - 添加库中的效果

1. 选好顶点后，打开 **发射器编辑器** 和 **库**。点击效果，再点击 **添加到模型**。
2. 像放置飘带一样拖动预览控制柄。效果从所选顶点的位置开始，并附着到其骨骼。
3. 点击 **创建** 保留效果，或点击 **取消** 取消。











## Sphereomancer

1. 打开 **OptimizeXL**，再点击 **Sphereomancer**。从模型已有的碰撞形状开始，或选择预设。
2. 点击 **添加球体** 或 **添加方框**。拖动编号方框移动形状，拖动控制柄调整大小。
3. 检查前后预览，再点击 **批准** 接受建议的形状。




## 纹理库 - 世界编辑器样式


1. 打开纹理库，点击 **世界编辑器样式。**
2. 搜索单位、法术、物品或装饰物，再点击条目。点击纹理即可预览。
3. 点击 **标准** 按纹理文件夹浏览。纹理选择器中也有相同选项。






## 核焊接

1. 选好顶点后，在顶点侧栏中点击 **核焊接**。
2. 它会焊接共用材质的几何体中位于同一点的顶点。材质不同的几何体保持分离。
3. **按松散部件分离** 与 **完全** 共用上方的一行。






## 修复模型

1. 保存或打开编辑器、预览前，如果出现 **修复模型**，请查看列出的值。
2. 点击 **修复** 将单个值转换为 Warcraft III 关键帧并继续。保存时点击 **修复并保存**。
3. 修复保留模型外观，可撤销恢复；**取消** 保持原值。

