

城堡漆 - 新建底色 与 细节


1. 点击 **城堡漆**，选择 **新建底色**，再点击 **开始绘画**。部件摆放端正，接缝大幅减少，头部获得更多像素。
2. 点击 **选择**，在模型上点击部件，再用滑块或数字框设置 **细节**。1 为正常值。其他部件会让出位置，绘制内容随之移动，撤销可恢复旧布局。
3. 还新增 **对称**（V）、**平滑**、Alt + 拖动旋转视图，以及 Ctrl + 右键拖动调整笔刷大小和柔和度。



骨骼 - 摆动


1. 打开 **骨骼** 并选择一根骨骼。
2. 在工具中点击 **摆动**（或按 J）。所选骨骼会在预览中摆动，绑定错误的部件会被拉伸或滞后。
3. 选择另一根骨骼即可摆动它。无需关闭即可重新绑定并检查。它不会更改模型或动画。





解除耦合 与 调整大小


1. 右键点击 **解除耦合** 打开 **炸开** 复选框。开启：分离的角会被拉开。关闭：顶点被分离，但每个副本留在原位。按钮和 U 键都使用此选项。
2. 使用 **调整大小** 拖动时按住 Ctrl。每个部件朝枢轴靠近或远离，并保持原大小。完全收拢后，相同的部件会精确重叠。
3. 拖动过程中可以按下或松开 Ctrl。整个拖动是一次撤销。







EMTR - 旋转 与 添加丝带

1. 打开 **发射器编辑器**。在 **运动** 中，拖动预览里主编辑器的旋转控制柄，可在 X、Y、Z 轴上转动发射器。**英雄辉光** 也有相同的控制柄。
2. 选中顶点后，点击 **添加丝带** 并拖动控制柄放置。丝带具有游戏原生的武器拖尾外观，只在挥动时显示。
3. 修改丝带字段时拖尾会实时更新，叠加丝带也会跟随 **亮度**。









FX - 添加发射器


1. 选中部件后，点击 **表面特效**（FX）并选择外观。
2. 在 **粒子** 中选择发射器。它只显示在预览中。选择其他发射器可替换，选择空白的 **添加发射器** 可移除。
3. 点击 **添加** 将发射器保留为图层。**应用特效** 也会包含仍在预览的发射器。





计算边界

1. 按 F12 打开 **另存为**，勾选 **计算边界**。此选择会被记住。
2. 模型检查器和 OptimizeXL 的 **Insanity FIxer** 中也有相同的 **计算边界**。
3. 它会重建模型、动画和几何体的边界框。头像背景、英雄和队伍辉光以及叠加效果网格会被排除，使血条位于正确高度。



OptimizeXL - 移除完全冗余

1. 点击 **OptimizeXL**。在 **Insanity FIxer** 中打开 **建议修复**，选择 **移除完全冗余**。
2. 它会移除重复的结尾关键帧、恒定轨道和塌陷三角形。文字列出将被移除的内容，方框显示节省的字节。请检查前后对比。
3. 点击 **批准** 保留，然后点击 **保存**。

