Projet GNEX

Infrastructure

Système et Réseau

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
13, av. d'Estienne d'Orves
06050 Nice cedex

CONFIGURATION DU PROTOCOLE VTP

—RÉSUMÉ DU DOCUMENT—

Ce document permet de savoir comment configurer le protocole VTP sur un switch.

Représentants :

Aronn	*Navarro*
Antoine	Hennetier
Benjamin	Giraudo
Iheb	Ouni

Projet GNEX

FICHE DE SUIVI DES ÉVOLUTIONS

Version	Date	Objet de l'évolution	Créateur
1.0	24/10/25	Création du document	OUNI Iheb
1.0	17/11/25	Test et validation du document	Hennetier Antoine

LISTE DE DIFFUSION

Entité (service IT)	Nom	Fonction
Service informatique	OUNI Iheb	Technicien informatique
Service informatique	HENNETIER Antoine	Technicien informatique
Service informatique	GIRAUDO Benjamin	Technicien informatique
Service informatique	NAVARRO Aronn	Technicien informatique

Sommaire

1 PREMIÈRE PARTIE 4 - 5

1.1 OBJECTIF 4

1.2 CONFIGURATION DU SERVEUR VTP 4

1.3 ACTIVATION DU CLIENT VTP 5

2 DEUXIÈME PARTIE 5

2.1 CONFIGURATION DU LIEN TRUNK 5

1.1 **<u>Objectifs</u> :** Installer et configurer le protocole VTP (VLAN Trunking Protocol) permet la propagation automatique des VLANs entre plusieurs commutateurs du même domaine. Cette configuration vise à centraliser la gestion des VLANs, à simplifier l'administration du réseau et à garantir la cohérence des informations VLAN sur l'ensemble de l'infrastructure. Cela permet aussi de faciliter la configuration de nouveaux switchs qui seraient installés.

1.2 **<u>Configuration du serveur VTP</u> :** Nous allons créer sur le premier switch le serveur VTP, avec un nom de domaine et un mot de passe. Pour cela, il faut tapper les commandes suivantes :

- **Enable.**
- **Configure terminal.**
- **vtp domain « nom du domaine »**
- **vtp mode server**
- **vtp password « mot de passe »**
- **vtp version 2**

1.3 **<u>Activation du client VTP</u> :** Pour activer un client, lié au serveur VTP, il faut tapper les commandes suivantes :

- **Enable.**
- **Configure terminal.**
- **vtp domain « nom du domaine »**
- **vtp mode client**
- **vtp password « mot de passe »**
- **vtp version 2**

2.1 **<u>Configuration du lien Trunk</u> :** Pour activer une ACL étendue (sur les adresses IP sources uniquement), il faut tapper les commandes suivantes :

- **Interface "Non de l'interface"**
- **switchport trunk encapsulation dot1q**
- **switchport mode trunk**

<u>Afficher l'état du VTP</u> : show vtp status

<u>Vérifier la liste des VLANs</u> : show vlan brief