Projet GNEX

Infrastructure

Système et Réseau

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
13, av. d'Estienne d'Orves
06050 Nice cedex

CONFIGURATION D'UN UTILISATEUR ET MOT DE PASSE SUR UN ÉQUIPEMENT CISCO

—RÉSUMÉ DU DOCUMENT—

Ce document permet de savoir comment configurer un mot de passe sur un équipement Cisco.

Représentants **:**

Aronn	*Navarro*
Antoine	Hennetier
Benjamin	Giraudo
Iheb	Ouni

FICHE DE SUIVI DES ÉVOLUTIONS

Version	Date	Objet de l'évolution	Créateur
1.0	24/10/25	Création du document	OUNI Iheb
1.0	21/11/25	Validation du document	Hennetier Antoine

LISTE DE DIFFUSION

Entité (service IT)	Nom	Fonction
Service informatique	OUNI Iheb	Technicien informatique
Service informatique	HENNETIER Antoine	Technicien informatique
Service informatique	GIRAUDO Benjamin	Technicien informatique
Service informatique	NAVARRO Aronn	Technicien informatique

Sommaire

1 PREMIÈRE PARTIE 4
1.1 OBJECTIF 4
1.2 CONFIGURATION D'UN UTILISATEUR LOCAL ET DU MOT DE PASSE 4
2 DEUXIÈME PARTIE 5
2.1 ACTIVATION DE L'AUTHENTIFICATION LOCALE SUR LA CONSOLE 5

***1.1 Objectifs* :** L'objectif de la configuration d'un utilisateur et de la définition d'un mot de passe est d'assurer la sécurité et la confidentialité des accès au système. Cela permet de protéger l'équipement contre toute utilisation non autorisée et de garantir que seules les personnes habilitées peuvent y accéder. La mise en place de mots de passe renforce la protection du réseau en limitant les risques d'intrusion et en assurant la traçabilité des actions des utilisateurs. Cette démarche contribue à préserver l'intégrité des données et à respecter les bonnes pratiques de sécurité informatique.

***1.2* Configuration d'un utilisateur local et du mot de passe :** Pour créer un utilisateur local avec son mot de passe associé, il faut tapper la commande suivante :

username "nom d'utilisateur" privilege 15 secret "le mot de passe choisi"

La commande "**secret**" permet de chiffrer le mot de passe et la commande "**privilege**", permet de donner les droits d'administration complets.

2.1 **<u>Activation de l'authentification locale sur la console</u> :** Elle permet d'obliger l'utilisateur à saisir son nom d'utilisateur et son mot de passe avant d'accéder à la configuration, empêche les messages système d'interrompre la saisie des commandes, et déconnecte automatiquement la session après une période d'inactivité. Pour cela, il faudra inscrire les commandes suivantes :

- ***line console 0***

- ***login local*** (Permet de demander le nom d'utilisateur et le mot de passe pour se connecter)

- ***logging synchronous*** (Permet que les massages évitent de couper les commandes saisies)

- ***exec-timeout 20 0*** (Permet de déconnecter l'utilisateur au bout de 20 minutes d'inactivité)