
CÓMO EMPEZAR


Guía rápida

De la instalación a tener tus páginas organizadas, tus botones asignados y las emergencias a un toque.

1	Crea la carpeta de juegos	p. 2
2	Organiza los juegos en Ajustes	p. 3
3	Asigna página, pestaña y marcador	p. 6
4	Usa marcadores dentro del juego	p. 7
5	Añade pestañas nuevas	p. 9



ANTES DE EMPEZAR



Instala y abre

La primera vez sale la Bienvenida: deja las dos casillas marcadas y pulsa **Instalar y empezar** (1).

Sácalo y guárdalo

`AltGr` + `K` lo muestra y lo oculta. Hacer clic en él no saca a DCS de pantalla completa; solo escribir en un campo de texto.

Abre Ajustes

Con su icono (2) o desde el icono de la bandeja de Windows.

CUATRO PALABRAS

Juego

Una carpeta con páginas en imagen. Por ejemplo, «Emergencias».

Piernógrafo

La pestaña con todas las páginas del avión que vuelas.

Marcador

Una señal en una página para volver a ella al momento.


Pestaña

Cada herramienta del kneeboard. Todas están en la cuadrícula (3).

PASO 1 DE 5

1 Crea la carpeta de juegos

Todas tus páginas viven en una sola carpeta, y dentro de ella cada subcarpeta es un juego. Se configura en **Ajustes › Piernógrafo**.



1. Entra en la sección **Piernógrafo** de Ajustes.
2. **Crear en...** es lo más directo: crea la carpeta en `Documentos\LF Kneeboard\Biblioteca` con un primer juego, «Mis páginas».
3. **Elegir...** sirve si prefieres otra carpeta, por ejemplo una compartida con tu escuadrón.
4. **Detectar** busca en el Escritorio y en Documentos una biblioteca de KneeboardManager. Es el mismo formato, y si hay una al abrir la app por primera vez, se usa sola.

ASÍ QUEDA POR DENTRO

```
Biblioteca                          LA CARPETA
  1. Normal                         UN JUEGO
     01 Puesta en marcha.png        UNA PÁGINA
     02 Rodaje.png
     …
  2. Emergencias                    OTRO JUEGO
     01 Fallo de motor.png
     …
  3. Aeródromos Nellis
```

CONSEJO **Empieza los nombres por un número.** Los juegos y sus páginas salen por orden alfabético: sin numerar, «Emergencias» saldría antes que «Normal».

FORMATOS Las páginas tienen que ser imágenes: PNG, JPG, WEBP, BMP o GIF. Un PDF se convierte con un botón, como verás en el paso 2.

NO LO BORRES Cada juego guarda en su carpeta un archivo `kneeboard.json` con sus aviones, sus páginas desactivadas y su orden.


UN REPARTO QUE FUNCIONA

JUEGO	QUÉ LLEVA	AVIONES
1. Normal	Listas de comprobación de cada vuelo	Solo ese avión
2. Emergencias	Procedimientos de emergencia	Solo ese avión
3. Aeródromos Nellis	Planos y cartas que sirven para todos	Todos los que vueles allí

PASO 2 DE 5

2 Organiza los juegos

Aquí llenas cada juego de páginas y decides en qué aviones sale. Primero, crear y llenar.



1. **+ Juego** pide el nombre y crea su carpeta. Empieza el nombre por un número para decidir el orden.
2. **Importar PDF...** crea un juego nuevo con el nombre del PDF y convierte cada hoja en una imagen.
3. **Lista de juegos.** Selecciona uno para editarlo. Debajo ves las páginas activas del total y en cuántos aviones se usa; «inactivo» significa que aún no tiene ninguno.
4. **Importar imágenes...** copia al juego seleccionado las imágenes que elijas.
5. **Renombrar:** escribe en este campo. **Papelera**, al lado, envía el juego a la papelera de Windows.


A MANO También puedes pulsar **Abrir** y crear la subcarpeta en el Explorador, con sus imágenes dentro. Cambia a otra sección de Ajustes y vuelve para verla: una subcarpeta vacía no se muestra.

2

PASO 2 DE 5 · CONTINUACIÓN

Asigna aviones y ajusta páginas

Un juego solo sale en los aviones que le asignes. Las páginas que no quieras se desactivan sin borrarlas.



1. **Mándalo a cada avión** con «Añadir avión...», una vez por módulo. El mismo juego puede ir a todos los que quieras. La **×** lo quita de ese avión.
2. **Desactivar una página:** haz clic en ella y queda como «desactivada». Otro clic la recupera. El archivo sigue en su carpeta.
3. **Cambiar el orden:** arrastra la página a su nuevo sitio.

Dos vistas para lo mismo

Juegos es esta, para trabajar con un juego y sus páginas. **Matriz**, en la página siguiente, enseña todos los juegos y todos los aviones a la vez.

OJO El Piernógrafo enseña las páginas **del avión que vuelas**. Si está vacío, entra en una misión, o carga un .miz en **Ajustes › Misión y curso** para prepararlo antes.




4 · Resultado en el F-16. 9 páginas: 5 de Normal (una desactivada) y 4 de Emergencias. Aeródromos no sale: no tiene aviones.

2

PASO 2 DE 5 · CONTINUACIÓN

La Matriz: juegos por aviones

Con muchos juegos y muchos módulos, la pestaña **Matriz** te deja repartirlos de un vistazo: una fila por juego y una columna por avión.



1. **Matriz** está junto a **Juegos**, debajo de los botones de la carpeta.
2. **Un clic en un cuadro** pone o quita ese juego en ese avión, y se guarda al momento.
3. **Un clic en el nombre de un avión** pone o quita toda su columna. Si te equivocas, sale **Deshacer** arriba.
4. **Un clic en el nombre de un juego** hace lo mismo con toda su fila.
5. Salen los aviones que ya usas. Añade otro con este desplegable o pulsa **Todos los aviones**.

¿Y los botones de arriba?


Son opcionales: el Piernógrafo lee tus juegos directamente.

Aplicar al kneeboard de DCS	Copia las páginas activas también al kneeboard propio de DCS.
Quitar de DCS	Borra solo esas copias, las que empiezan por «LFK».
Meter en un .miz...	Las incluye en una misión y deja copia de seguridad.


PASO 3 DE 5

3 Asigna tus botones

En **Ajustes › Controles** eliges qué tecla o botón del HOTAS hace cada acción. Funcionan aunque DCS tenga el foco.



Página y Pestaña traen teclas de fábrica; Marcador y Juego hay que asignarlos. Aquí solo salen las filas de esta guía: la lista completa es más larga.



1. Pulsa **+ Asignar** en la fila de la acción.
2. Pulsa la tecla o el botón. Se guarda **al soltar**; si no pulsas nada en 10 segundos, se cancela.

ACCIÓN	QUÉ HACE
Página siguiente / anterior	Pasa de hoja. De la última vuelve a la primera.
Pestaña siguiente / anterior	Recorre las pestañas fijas en la barra.
Marcador siguiente / anterior	Salta entre las páginas marcadas de la pestaña.
Juego siguiente / anterior	Salta al principio del otro juego.
Índice de páginas	Abre las miniaturas por juegos.

COMBINACIONES Mantén un modificador (AltGr o un botón de cambio del HOTAS) y pulsa el otro. Una acción admite varias asignaciones y la **×** quita cada una.

CONSEJO Usa botones que no tengas asignados en DCS: el kneeboard no se los quita al simulador, así que harían las dos cosas.


PASO 4 DE 5

4 Marca tus páginas


Con un juego para uso normal y otro para emergencias, marca la primera página de cada uno y tendrás los dos a un salto. El marcador va en una página, no en el juego entero.



En el Piernógrafo, ve a la página y pulsa el icono de marcador.



Elige el tipo. Para este juego, Emergencias.



El icono se rellena y enseña el tipo: EMG.

1. Abre la página que quieres marcar. Para llegar a ella usa **Página siguiente** o el índice.
2. Elige el tipo. Los tipos son **Tierra, Rodaje, Salida, En ruta, Misión, Aproximación, Emergencias y General**.
3. La página ya está marcada. Para quitarlo, vuelve a pulsar el icono y elige **Quitar el marcador**.

El ejemplo de esta guía

PÁGINA	JUEGO	MARCADOR
1 · Puesta en marcha	Normal	General
3 · Despegue	Normal	Salida
6 · Fallo de motor	Emergencias	Emergencias

La pestaña Misión

Reúne solo las páginas que has marcado, en el orden del Piernógrafo: tres en este ejemplo, en vez de nueve. Está en la cuadrícula, y en el paso 5 ves cómo fijarla en la barra.

Si quieres que una página salga ahí sin marcarla, usa **Añadir a la pestaña Misión** en ese mismo menú.

POR AVIÓN Cada módulo tiene sus propios marcadores: lo que marques en el F-16 no cambia los del F/A-18. Se guardan aunque cierres el programa o DCS.




La pestaña Misión, con 3 páginas.

4


PASO 4 DE 5 · CONTINUACIÓN

Pasa de un marcador a otro

Hay varias formas de llegar a la página que necesitas. Para una emergencia, lo más rápido es un botón del HOTAS.



Página 6/9: «Marcador siguiente» te ha traído a Emergencias.



La lista de marcadores, con su filtro por tipo.



El índice agrupa las páginas por juego.


1. **Marcador siguiente / anterior** (el botón del paso 3). Recorre por orden las páginas marcadas de la pestaña y al final vuelve a la primera. En el ejemplo: 1 → 3 → 6 → 1.
2. **Icono de lista.** Abre todos los marcadores del avión; toca uno para ir a su página.
3. **Filtro por tipo.** Toca «Emergencias» y en la lista quedan solo esas páginas.
4. **Índice.** Miniaturas de todas las páginas por juego, con su marcador. Con el índice abierto, **Página siguiente / anterior** salta de juego.

Normal y Emergencias con un solo botón

Marca solo la primera página de cada juego y asigna **Marcador siguiente** a un botón. Cada pulsación te lleva de un juego al otro, estés en la hoja que estés.

Sin marcar nada: Juego siguiente

La acción **Juego siguiente / anterior** salta al principio del otro juego, y un aviso te dice dónde has caído. Con más de dos juegos, cada pulsación avanza uno y, tras el último, vuelve al primero.




El aviso de «Juego siguiente».

PASO 5 DE 5

5 Añade pestañas nuevas


El preset **Sencillo** solo fija el Piernógrafo y el Bloc, pero el resto no se ha perdido: está en la cuadrícula. Para tener una a mano, fíjala en la barra.



La cuadrícula, con la estrella de Mapa.

Una pestaña que ya está en la cuadrícula

1. Abre la cuadrícula con su botón, abajo a la izquierda en la barra del kneeboard.
2. Pulsa la **estrella** de la pestaña. Ya sale en la barra, sin tocar nada más.
3. Aquí cambias de preset de un toque: los **Presets por defecto** y, cuando guardes alguno, **Mis presets**.



4. Mapa, ya fija junto a Piernógrafo y Bloc.

Una pestaña que no está: carpeta, PDF, web, ventana o carta

Estos tipos no vienen en ningún preset, y también puedes añadir una segunda pestaña de un tipo que ya tengas. Se hace en **Ajustes › Pestañas**, al final de la página.



5. Elige el tipo de pestaña en el desplegable.
6. Pulsa **Añadir pestaña**. Sale la última y ya fija.
7. Si lo pide, indica el archivo o la carpeta con **Elegir...**

Guarda tu barra como preset

Si aplicas otro preset se fijan las suyas, así que tu barra se perdería. Para conservarla, en **Ajustes › Pestañas** ponle nombre y pulsa **Guardar las pestañas actuales**. Saldrá en la cuadrícula, en **Mis presets**.

