


02/10/2025

Procédure

Serveur BDD

Table des matières

Configuration du serveur 1



Valentin TRILLAUD
HPK

Configuration du serveur

Changer l'adresse IP et ajouter le serveur DNS :

```
GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet static
address 172.16.111.4/24
gateway 172.16.111.254
dns-nameservers 172.16.111.1 255.255.255.0
```

Ajouter un nouvel hôte pour le DNS :

The screenshot shows the DNS configuration interface with a table of DNS records and a 'Nouvel hôte' dialog box.

Nom	Type	Données	Horodateur
_msdcs			
_sites			
_tcp			
_udp			
DomainDnsZones			
ForestDnsZones			
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[22], trillaud-hpk-srv-ad-d	
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	trillaud-hpk-srv-ad-dns-0	
(identique au dossier parent)	Hôte (A)	172.16.111.1	
SRV-DHCP-002	Hôte (A)	172.16.111.2	
trillaud-hpk-srv-ad-dns-001	Hôte (A)	172.16.111.1	
SRV-BDD	Hôte (A)	172.16.111.4	

The 'Nouvel hôte' dialog box is open, showing the following fields and options:

- Nom (utilise le domaine parent si ce champ est vide) : SRV-BDD
- Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) : SRV-BDD.hpk111.labo.
- Adresse IP : 172.16.111.4
- ☒ Créer un pointeur d'enregistrement PTR associé
- ☐ Autoriser tout utilisateur identifié à mettre à jour les enregistrements DNS avec le même nom de propriétaire
- Buttons: Ajouter un hôte, Annuler