


B3-GESTION DES ACCÈS ET PRIVILÈGES APPROPRIÉS

Ladrière Valentine



INSTALLATION DU SERVEUR DE FICHIER

Dans la plupart des cas, le serveur de fichier est pré-installé
Il faudra juste veiller à aller dans "Gérer" -> "Ajouter des rôles et fonctionnalités". Cliquez sur suivant et une fois arrivé sur "Rôles et serveurs", cliquez sur la flèche à gauche de "Services de fichiers et de stockage" et cochez "Services de fichiers et iSCSI". Continuez de cliquer sur "Suivant" puis finalisez avec "Installer"



PRIVILÈGES AU COMPTE ADMINISTRATEUR

Dans le terminal, faites la commande "net localgroup Administrateurs"
Vous pourrez savoir tous les droits de l'administrateur


```
C:\Users\Administrateur.WIN-9TH70C1PDAR>net localgroup Administrateurs
Nom alias      Administrateurs
Commentaire     Les membres du groupe Administrateurs disposent d'un accès complet et illimité à l'ordinateur et a
ine
Membres
-----
Administrateur
La commande s'est terminée correctement.
```

CRÉER LES COMPTES LOCAUX


Ouvrez "Outils" -> "Gestion de l'ordinateur" -> "Utilisateurs et groupes locaux"

Allez dans "Utilisateurs" et créez les comptes Enedis, MSA, CLIC et TRESOR.


Pour chaque compte, cochez la case « Modifier le mot de passe à la première connexion »



PARTAGES ET CHEMINS D'ACCÈS




Faites clique droit sur le logo Windows en bas à gauche puis sélectionnez "Gestion des disques"




Faites clique droit sur "(C:)" puis cliquez sur "Réduire le volume"


PARTAGES ET CHEMINS D'ACCÈS




Je mets "5000" dans la quantité d'espace à réduire



Voici mon espace réduit. Je fais clique droit dessus et "Nouveau volume simple"



Je lui attribue la lettre "F"




Je le renomme "Partages"

Volume	Disposition	Type	Système de ...	Statut	Capacité	Espace li...	% libres
(C:)	Simple	De base	NTFS	Sain (Dém...)	44.63 Go	32.86 Go	74 %
Partages (F:)	Simple	De base	NTFS	Sain (Parti...)	4,88 Go	4,85 Go	99 %
Réservé au système	Simple	De base	NTFS	Sain (Systè...)	500 Mo	152 Mo	30 %
SSS_X64FRE_FR-FR...	Simple	De base	UDF	Sain (Parti...)	5,61 Go	0 Mo	0 %

Voici mon partage

PARTAGES ET CHEMINS D'ACCÈS : CRÉER LES DOSSIERS POUR CHAQUE UTILISATEUR




Voici mon partage, je clique sur "Partages (F:)"
Je crée d'abord un dossier "Partage" puis je crée à l'intérieur
du dossier un dossier pour chacun des comptes créés

DÉFINIR LES AUTORISATIONS SUR LES PARTAGES

Sur chacun de mes dossiers:

Je clique sur le dossier concerné puis sur "Propriétés", sur "Partage" puis "Partager"






Je supprime le compte "Administrateur", j'ajoute le compte "Enedis" puis je clique sur la petite flèche noire à droite et je coche "Lecture/écriture"

DÉFINIR LES AUTORISATIONS SUR LES PARTAGES: CONTRÔLE TOTAL SUR LES DONNÉES


Sur chacun de mes dossiers:

Je clique sur le dossier concerné puis sur "Propriétés", sur "Sécurité". Veillez à ce qu'aucun autre compte ne dispose du "Contrôle total" à part les utilisateurs CLIC, Enedis, MSA, TRESOR, sinon je modifie




RÉALISER LES TESTS

Changer l'adresse IP du serveur: Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et Partage > Ethernet > Propriétés > Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)



RÉALISER LES TESTS


Changer l'adresse IP du client: Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et Partage > Ethernet > Propriétés > Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)



RÉALISER LES TESTS: CONNEXION À DISTANCE

Sur le compte Enedis


*Dans les "Documents", faites un clique droit sur "Réseau" puis cliquez sur "Connecter à un lecteur réseau". Le connexion fonctionne



RÉALISER LES TESTS: CONNEXION À DISTANCE


Sur le compte MSA

*Dans les "Documents", faites un clique droit sur "Réseau" puis cliquez sur "Connecter à un lecteur réseau". Je ne peux pas avoir accès au dossier car MSA n'a pas les droits






RÉALISER LES TESTS

Si j'essaye d'accéder aux dossiers avec mon compte Admin, je n'ai pas l'autorisation



RÉALISER LES TESTS



Je me connecte au compte Enedis, je dois commencer par changer le mot de passe:
Sio_2025. J'ai bien accès au dossier "Enedis"



Je me connecte au compte Enedis,
je dois commencer par changer le
mot de passe: Sio_2025. J'ai bien
accès au dossier "Enedis"



RÉALISER LES TESTS

Je crée un fichier WordPad et l'enregistre dans l'espace dédié aux utilisateurs Enedis
Le fichier est bien dans le dossier, je peux également le modifier ainsi que le supprimer



RÉALISER LES TESTS

Je me connecte au compte MSA,



Je n'ai pas accès au dossier Enedis car je n'ai pas les autorisations nécessaires pour accéder au dossier Enedis, ce qui est conforme à la politique de sécurité mise en place pour isoler les données de chaque utilisateur.