---- PC-01 ----

- **IP:** 192.168.0.10

- **Máscara:** 255.255.255.0 - **Gateway:** 192.168.0.1

- Mudar o nome do PC na topologia

---- PC-02 ----

- **IP:** 172.16.0.10

- Máscara: 255.255.0.0 - Gateway: 172.16.0.1

- Mudar o nome do PC na topologia

---- SW-01 ----

- **Hostname** (hostname SW-01)
- **Senha da Enable** (enable secret VICTORIO*enable)
- Usuário local (username victorio privilege 15 secret VICTORIO*user)
- Banner (banner motd "ACESSO APENAS PARA PESSOAS AUTORIZADAS!")
- Domínio (ip domain-name 1rede.local)
- Chave de SSH (crypto key gerenate rsa general-keys modulos 1024)
- **Senha da Console** (password VICTORIO*console)
- Ativar login local na CONSOLE (login local)
- Senha da VTY (password VICTORIO*vty)
- Ativar login local na VTY (login local)
- VLAN 1
 - -> **IP:** 192.168.0.254
 - -> Máscara: 255.255.255.0
 - -> Ativar a interface (no shutdown)
- Inserir o gateway (ip default-gateway 192.168.0.1)
- Encriptar todas as senhas (service password-encryption)
- Salvar (wr)

---- SW-02 ----

- **Hostname** (hostname SW-02)
- Senha da Enable (enable secret ARTHUR*enable)
- **Usuário local** (username arthur privilege 15 secret ARTHUR*user)
- Banner (banner motd "ACESSO APENAS PARA PESSOAS AUTORIZADAS!")
- Domínio (ip domain-name 1rede.local)
- Chave de SSH (crypto key gerenate rsa general-keys modulos 1024)
- Senha da Console (password ARTHUR*console)
- Ativar login local na CONSOLE (login local)
- Senha da VTY (password ARTHUR*vty)
- Ativar login local na VTY (login local)
- VLAN 1
 - -> **IP:** 172.16.0.254
 - -> Máscara: 255.255.0.0
 - -> Ativar a interface (no shutdown)
- Inserir o gateway (ip default-gateway 172.16.0.1)
- Encriptar todas as senhas (service password-encryption)
- Salvar (wr)

---- RT-01 ----

- Hostname (hostname RT-01)
- **Senha da Enable** (enable secret RAMON*enable)
- Usuário local (username ramon privilege 15 secret RAMON*user)
- Banner (banner motd "ACESSO APENAS PARA PESSOAS AUTORIZADAS!")
- Domínio (ip domain-name 1rede.local)
- Chave de SSH (crypto key gerenate rsa general-keys modulos 1024)
- Senha da Console (password RAMON*console)
- Ativar login local na CONSOLE (login local)
- Senha da VTY (password RAMON*vty)
- Ativar login local na VTY (login local)
- GigabitEthernet 0/0
 - -> **IP:** 192.168.0.1
 - -> **Máscara:** 255.255.255.0
 - -> Ativar a interface (no shutdown)
- GigabitEthernet 0/1
 - -> **IP:** 172.16.0.1
 - -> **Máscara:** 255.255.0.0
 - -> Ativar a interface (no shutdown)
- Encriptar todas as senhas (service password-encryption)
- Salvar (wr)