Processo de ETL no Pentaho

A transformação foi realizada para processar dados de multas, aplicando transformações específicas, e depois exportar os dados transformados. Inicialmente, a transformação lê dados de um arquivo CSV, aplica várias transformações, e grava os dados transformados em outro arquivo CSV. O plano inicial era ler esses dados diretamente do banco de dados e gravar os dados de volta no banco. No entanto, devido a um problema na conexão, optei por fazer o input utilizando um arquivo CSV.



1. Input CSV Step (Multas - Etl)

Descrição: Este passo lê os dados de um arquivo CSV chamado "Multas - Etl".

Configurações: O caminho do arquivo CSV de entrada é especificado, e os parâmetros de leitura, como delimitador de campos, são configurados.

2. Select Values Step


Nome do Passo: Select values

Descrição: Este passo seleciona e renomeia campos específicos dos dados lidos.

Configurações:

Campos Selecionados:

- _id renomeado para ID
- escopo_atuacao renomeado para Escopo De Atuação
- mes renomeado para Mês
- ano renomeado para Ano
- uf renomeado para UF
- descricao_infracao renomeado para Descrição
- quantidade_autos renomeado para Quantidade De Autos



3. Replace in String Step

Nome do Passo: Replace in string

Descrição: Este passo substitui valores específicos em campos de texto.

Configurações:

Regras de Substituição:

- Substituições específicas foram realizadas para descrições de infrações envolvendo excesso de peso e capacidade máxima de tração, por exemplo:
- "CMT Capacidade M\u00e1xima de Tra\u00e7\u00e30" substitu\u00eddo por "Capacidade M\u00e1xima de Trabalho"
- "Evasão de Balança" substituído por "Evasão de Balança"
- Outras substituições detalhadas foram feitas nas descrições para padronizar e corrigir os textos.

	copo De Atuação				Set empty string?
2 Esco		N	CMT - Capacidade MÃ _I xima de Tração	Capacidade Máxima de Trabalho	N
	copo De Atuação	N	Evasão de Balança	Evasão de Balança	N
3 Mês	Ês	N	MARÇO	Maio	N
4 Des	scrição	N	Art. 209 Deixar de adentrar as áreas destinadas à pesagem de veÃ-culos	Art. 209 Deixar de adentrar as Areas destinadas a pesagem de veículos.	N
5 Des	scrição	N	Realizar transporte permissionado de passageiros, sem a emissão de bilhete.	Realizar transporte permissionado de passageiros, sem emissão de bilhete.	N
6 Des	scrição	N	Transitar com o veÃ-culo com excesso de peso - PBT/PBTC	Transitar com veículo com excesso de peso - PBT/PBTC	N
7 Des	scrição	N	Transitar com o veÃ-culo com excesso de peso - PBT/PBTC e Por Eixo	Transitar com o veiculo com excesso de peso - PBT/PBTC e por Eixo	N
8 Des	scrição	N	Transitar com o veÃ-culo com excesso de peso - Por Eixo	Transitar com o Veículo com excesso de peso Por eixo.	N
9 Des	scrição	N	Transitar com o veÃ-culo excedendo a CMT acima de 1000 kg	Transitar como veículo excedendo a CMT acima de 1000 kg	N
10 Des	scrição	N	Transitar com o veÃ-culo excedendo a CMT em até 600 kg	Transitar com o veículo excedendo a CMT em até 600 kg	N
11 Des	scrição	N	Transitar com o veÃ-culo excedendo a CMT entre 601 e 1000 kg	Transitar com o veículo excedento a CMT entre 601 e 1000 kg	N
12					

4. Output CSV Step (Text file output)

Descrição: Este passo grava os dados transformados em um arquivo CSV de saída.

Configurações: O caminho do arquivo CSV de saída é especificado, e os parâmetros de escrita, como delimitador de campos e encoding, são configurados.