Fidelity Wallet

Guida utente completa · carte fedeltà sempre in tasca

v13.5
novembre 2026

1 Cos'è Fidelity Wallet

Fidelity Wallet è un'app web (PWA) che raccoglie sul telefono tutte le tue carte fedeltà, tessere socio e coupon. Niente più tessere di plastica e meno attese alla cassa: la carta giusta si apre con un tocco e, con l'app aperta, ti avvisa quando sei arrivato al negozio. I tuoi dati restano sul dispositivo; puoi salvarli in un file o sincronizzarli con Google Drive.

2 Le funzioni principali

Compilazione automatica
Scrivi il nome del negozio: l'app trova da sola dominio, logo e punto vendita più vicino.

Negozi vicini e «Apri carta»
Entro 20 metri dal negozio compare un avviso con il pulsante per aprire la carta.

Schermo acceso in cassa
Finché la carta è aperta lo schermo non si spegne, per far leggere il codice con calma.

Cassa rapida e preferiti
Segna con la stella le carte più usate: restano nella barra in alto. Cerca per nome o categoria.

Condivisione
Invia una carta con le app del telefono oppure mostra un QR da inquadrare.

Backup e ripristino
Backup sul telefono e su Google Drive, con elenco, anteprima, etichette e copia di sicurezza.

Assistente offline
Scrivi o parla per cercare e aprire una carta. Funziona sul dispositivo; non è IA generativa.

IA e OCR locale
Riconosce brand, logo e cifre da fotocamera o foto, senza inviare dati a server esterni.

Feedback aptico
Una breve vibrazione quando apri, salvi, scansioni, elimini o arriva un avviso. Si disattiva in Impostazioni.

Ordine delle carte
Prima le carte usate di recente; puoi scegliere anche «più usate», «come aggiunte» o A–Z.

Controlli sul codice
Avviso se la cifra di controllo di un EAN-13 non torna o se la carta esiste già.

Siti italiani (.it)
Nella ricerca di dominio e logo l'app preferisce sempre la versione italiana del sito del negozio.

3 Avvio rapido

1. **Installa l'app.** Premi `Installa` in alto. Su iPhone: Safari → Condividi → Aggiungi alla schermata Home.
2. **Aggiungi una carta.** Tocca il pulsante viola in rilievo + **Aggiungi**, al centro della barra in basso, oppure **Scanner** per inquadrare il codice o importare una foto.
3. **Lascia fare all'app.** Mentre scrivi il nome del negozio parte la ricerca automatica di dominio, logo e negozio più vicino. Controlla il risultato e correggi codice e titolare se serve.

4. **Consenti posizione e notifiche.** Accetta la posizione quando il browser lo chiede e premi **Attiva** in Impostazioni → Notifiche push.
5. **Alla cassa** tocca la carta: il codice resta in primo piano e lo schermo acceso. Tieni il telefono a 10–15 cm dallo scanner.

4 Aggiungere una carta e compilazione automatica

Il pulsante **+ Aggiungi** apre il modulo: puoi scegliere un preset (Esselunga, Coop, Conad, Decathlon, IKEA...) o inserire a mano nome, codice e titolare.

- **Parte da sola:** dopo il terzo carattere del nome, e una breve pausa, l'app cerca il dominio ufficiale, scarica il logo e trova il negozio più vicino (indirizzo e coordinate).
- **Prima dominio e logo, poi il negozio:** dominio e logo arrivano subito; il negozio più vicino si aggiunge dopo, perché richiede il GPS.
- **Se cambi il nome** i dati trovati per il nome precedente vengono rifatti; quelli scritti a mano non vengono toccati.
- **Preferenza per l'Italia:** se tra i siti possibili c'è quello italiano (.it), l'app sceglie quello. Se trova un sito internazionale (.com, .eu...) e esiste lo stesso nome in .it, usa il .it. I domini che scrivi tu non vengono mai cambiati.
- **Controlli prima di salvare:** se la cifra di controllo di un EAN-13 non torna (di solito un errore di battitura), se il formato non è adatto o se hai già una carta con lo stesso codice, l'app te lo segnala e ti lascia scegliere se salvare comunque.
- Il pulsante **Auto** rilancia la ricerca quando vuoi.

Cosa viene inviato: solo il nome del brand e un'area approssimativa (circa 1 km) a Wikidata, OpenStreetMap e ai servizi di icone. Codici e dati personali non lasciano il telefono.

5 Negozi vicini e notifica «Apri carta»

Mentre l'app è aperta, Fidelity Wallet segue la tua posizione e cerca su OpenStreetMap i negozi dei brand delle tue carte. Quando sei entro 20 metri (o dentro l'edificio) compare un avviso in alto e, se hai attivato le notifiche, una notifica con il pulsante **Apri carta**. Un solo avviso ogni 20 minuti per ciascuna carta.

- In **Impostazioni → Rilevamento negozi** puoi disattivare la ricerca, portare la distanza a 30 o 50 m e tenere lo schermo acceso.
- Nel modulo della carta, **Trova negozio vicino** e **GPS attuale** compilano indirizzo e coordinate.

Cosa aspettarsi. Funziona con l'app aperta: le app web non possono leggere la posizione a schermo spento. Il GPS dentro gli edifici può sbagliare di 10–30 m; se la precisione supera ±40 m l'app non invia avvisi per evitare falsi allarmi (in tal caso porta la distanza a 50 m). Serve Internet per cercare i negozi.

6 Condividere una carta

- Tocca l'icona di condivisione sulla carta, oppure apri la carta e premi **Condividi**.
- **Condividi con altre app** invia un link (WhatsApp, messaggi, e-mail...). Aprendolo, il destinatario aggiunge la carta al suo Fidelity Wallet.
- In alternativa mostra il **QR**: un familiare lo inquadra per importare la carta.
- Se il telefono non offre la condivisione, l'app copia testo e link negli appunti.

7 Backup e ripristino

Dove si salvano i backup

- **Sul telefono:** in Impostazioni scegli una cartella (dove il browser lo permette). L'app crea «Fidelity Wallet Backup», salva in automatico e tiene solo gli ultimi N backup (da 3 a 20), sovrascrivendo i più vecchi. «Salva una copia in...» ti fa scegliere dove salvare un file anche su iPhone.
- **Google Drive:** collega l'account in Impostazioni; i backup finiscono nella cartella dedicata di Drive. Con «Backup da tenere su Drive» (3, 5, 7, 10 o 20) scegli il limite: oltre quel numero, a ogni nuovo salvataggio il più vecchio viene sostituito. I backup con etichetta non vengono mai toccati.
- **Memoria interna dell'app:** se l'accesso alla cartella manca, i backup automatici restano al sicuro qui e passano nella cartella dopo il consenso.

Recuperare un backup

1. Premi **Ripristina** (oppure scegli un backup negli elenchi di Impostazioni).
2. Nella schermata **Recupera backup** scegli la scheda **Telefono** o **Drive**.
3. Controlla data, dimensione, numero e nomi delle carte nell'anteprima e conferma.

Prima di ogni ripristino l'app salva una copia di sicurezza chiamata «prima del ripristino», così puoi tornare indietro.

Gestire l'elenco

- **Rinomina:** assegna un'etichetta (es. «prima del cambio telefono»). I backup con etichetta non vengono cancellati dalla rotazione automatica.
- **Elimina:** serve un secondo tocco di conferma. Su Drive il file va nel cestino.

Permesso della cartella. Il browser fa scadere l'accesso quando chiudi le schede dell'app. L'app non lo richiede più da sola: la richiesta compare solo se premi `Salva ora` o `Riattiva l'accesso`.

8 Tipi di codici supportati

Tipo	Formato	Uso tipico
EAN-13	13 cifre numeriche	Supermercati e grande distribuzione (Esselunga, Coop, Conad)
CODE-128	Alfanumerico ad alta densità	Abbigliamento, bricolage e sport (Decathlon, IKEA)
QR Code	Matrice 2D	App di fidelizzazione digitali e carte condivise

9 Vibrazione e comandi

L'app dà un breve feedback aptico (vibrazione) quando apri una carta, salvi o scansioni una carta, elimini, completi un backup o ricevi un avviso di prossimità; anche i pulsanti della barra in basso e dell'intestazione danno un leggero tocco. Si disattiva da **Impostazioni → Feedback aptico**. Non è disponibile su iPhone con Safari.

La barra in basso ha cinque pulsanti: Scanner, GPS, **Aggiungi** (al centro), Assistente e Opzioni. La **Guida** si apre dal pulsante con il libro in alto, accanto al tema.

Ordine delle carte

In **Impostazioni → Ordine delle carte** scegli come mostrare l'elenco: *Usate di recente* (predefinito), *Più usate*, *Come aggiunte* o *A–Z*. Le carte del negozio in cui ti trovi restano in cima. Le statistiche d'uso restano sul telefono e non entrano nei backup.

Assistente e ricerca vocale

Tocca **Assistente** nella barra in basso: puoi scrivere domande sulle tue carte, chiedere di aprire una tessera e ascoltare le risposte. Microfono e voci italiane offline dipendono dal browser. Le domande e i dati delle carte restano sul dispositivo. Nella barra di ricerca il microfono permette di dire il nome del negozio o la categoria.

10 Aggiornare l'app e risolvere i problemi

Problema	Cosa fare
La versione sembra vecchia	Guarda la versione accanto al logo e in fondo alle Impostazioni. Apri l'app con la connessione attiva, chiudila e riaprila una o due volte. Se l'hai pubblicata tu, sostituisci anche *service-worker.js*. L'icona sulla schermata Home può aggiornarsi dopo qualche giorno.
Non arrivano avvisi di prossimità	Controlla che l'app sia aperta, che la posizione sia consentita e che il GPS non sia su «Off» nella barra in basso. In Rilevamento negozi usa «Cerca ora».
Le notifiche non compaiono	Premi «Prova notifica» in Impostazioni. Su iPhone funzionano solo dopo aver aggiunto l'app alla schermata Home.
Il browser chiede di modificare i file	Succede solo premendo «Salva ora» o «Riattiva l'accesso» per la cartella. I backup intanto restano nella memoria interna.
Non sento la vibrazione	Controlla che «Feedback aptico» sia attivo in Impostazioni e che il telefono non sia in silenzioso o in risparmio energetico. Su iPhone con Safari non è disponibile.
Il pulsante Installa non compare	Apri l'app da un indirizzo HTTPS con Chrome, Edge o Safari.
Il negozio non viene trovato	Su OpenStreetMap può avere un nome diverso o mancare: salva le coordinate dal modulo con «GPS attuale».
La condivisione non parte	Aggiorna all'ultima versione (v13.5). Se il telefono non offre la condivisione, l'app copia il link negli appunti.

11 Privacy

Codici, titolari e dati delle carte restano sul telefono. Per cercare i negozi viene inviata a OpenStreetMap solo un'area approssimativa e il nome dei brand; per dominio e logo il nome del brand a Wikidata e ai servizi di icone. La ricerca vocale usa il riconoscimento del tuo browser. L'informativa completa è nella pagina *privacy.html* dell'app.