

Configuration d'un Switch Cisco

Pour que mes VMs sur Proxmox puissent communiquer correctement, je dois configurer mon switch physique (ici un Cisco). Mon objectif est de segmenter mon réseau pour plus de sécurité et d'organiser mes flux.

1. Configuration initiale

Je commence par me connecter en console pour nommer mon switch et passer en mode configuration :

```
Switch> enable
```

```
Switch# configure terminal
```

```
Switch(config)# hostname SW-PROXMOX-01
```

2. Création et nommage de mes VLANs

Je crée mes VLANs pour séparer, par exemple, le trafic de mes serveurs de celui de mes clients :

```
SW-PROXMOX-01(config)# vlan 10
```

```
SW-PROXMOX-01(config-vlan)# name VLAN_SERVEURS
```

```
SW-PROXMOX-01(config-vlan)# exit
```

```
SW-PROXMOX-01(config)# vlan 20
```

```
SW-PROXMOX-01(config-vlan)# name VLAN_CLIENTS
```

```
SW-PROXMOX-01(config-vlan)# exit
```

3. Affectation des ports (Mode Access)

Pour les machines branchées directement sur le switch, j'assigne les ports aux VLANs correspondants :

```
SW-PROXMOX-01(config)# interface FastEthernet 0/1
```

```
SW-PROXMOX-01(config-if)# switchport mode access
```

```
SW-PROXMOX-01(config-if)# switchport access vlan 20
```

```
SW-PROXMOX-01(config-if)# exit
```

4. Liaison avec Proxmox (Mode Trunk)

C'est le point le plus important : je configure le port relié à mon serveur Proxmox en mode Trunk, Cela permet de faire passer tous mes VLANs sur un seul câble réseau :

```
SW-PROXMOX-01(config)# interface FastEthernet 0/24
```

```
SW-PROXMOX-01(config-if)# switchport mode trunk
```

```
SW-PROXMOX-01(config-if)# description LIAISON_PROXMOX_PVE1
```

5. Sauvegarde de mon travail

Une fois terminé, je sauvegarde ma configuration dans la mémoire non-volatile (NVRAM) pour qu'elle ne s'efface pas en cas de coupure de courant :

```
SW-PROXMOX-01# write memory
```

Ou la commande : copy running-config startup-config