

À quoi sert le message DHCPDECLINE ?

Si le client DHCP a reçu plusieurs messages DHCPOFFER, il recourt au message DHCPDECLINE pour refuser les offres qu'il n'utilise pas.

Si le serveur DHCP envoie une mise à jour de configuration IP que le client DHCP n'utilise pas, ce dernier emploie le message DHCPDECLINE pour refuser la mise à jour.


Le serveur DHCP utilise le message DHCPDECLINE pour refuser la requête d'un client DHCP relative aux informations de configuration IP.

Si le client DHCP détecte que l'adresse fournie par le serveur DHCP est utilisée sur le réseau, il emploie le message DHCPDECLINE pour refuser l'offre.

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	2 points for Option 4 0 points for any other option	2

Cette question porte sur les points suivants :
CCNA Exploration: Accès au réseau étendu

- 7.1.3 Protocoles BOOTP et DHCP



Lisez l'exposé. Quelle est l'adresse IP incluse dans le champ YIADDR du format de message DHCPOFFER ?

- L'adresse IP attribuée au client par le serveur DHCP
- L'adresse IP de l'agent de relais DHCP

L'adresse IP de la passerelle par défaut

L'adresse IP que le client a précédemment louée au serveur DHCP

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	2 points for Option 1 0 points for any other option	2

```
Oneonta#show running-config
```

```
<partie du résultat omise>
```

```
ip dhcp excluded-address 192.168.123.1 192.168.123.10
```

```
!
```

```
ip dhcp pool MGRs-hosts
```

```
network 192.168.123.0 255.255.255.0
```

```
dns-server 192.168.123.3 172.16.1.3
```

```
!
```

```
interface FastEthernet0/0
```

```
ip address 192.168.123.1 255.255.255.0
```

Lisez l'exposé. Un technicien réseau constate que les clients DHCP ne fonctionnent pas correctement. Les clients reçoivent des informations sur la configuration IP depuis un serveur DHCP configuré sur le routeur, mais ils ne peuvent pas accéder à Internet. En observant le schéma, pouvez-vous identifier la cause probable du problème ?

Le service du serveur DHCP n'est pas activé.

L'interface interne pour le protocole DHCP n'est pas définie.

Le pool DHCP n'est pas relié à l'interface.

Le pool ne comprend pas de routeur par défaut défini pour les clients.

Toutes les adresses d'hôtes sont exclues du pool DHCP.

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	2 points for Option 4 0 points for any other option	2

```

Routeur(config)# ip dhcp excluded-addresses 10.0.1.2 10.0.1.16
Routeur(config)# ip dhcp excluded-addresses 10.0.1.254
Routeur(config)# ip dhcp pool TEST
Routeur(dhcp-config)# network 10.0.1.2 255.255.255.0
Routeur(dhcp-config)# default-router 10.0.1.254
Routeur(dhcp-config)# dns-server 10.0.1.3
Routeur(dhcp-config)# domain-name netacad.net

```

Lisez l'exposé. En se basant sur la configuration indiquée, comment le pool d'adresses exclues doit-il être attribué aux hôtes clés du réseau, tels que les interfaces de routeur, les imprimantes et les serveurs ?

Les adresses sont attribuées de manière statique par l'administrateur réseau.

Le serveur DHCP attribue dynamiquement les adresses.

Les adresses doivent être répertoriées sous le pool DHCP d'adresses avant d'être disponibles pour l'attribution statique.

Les adresses doivent être répertoriées sous le pool DHCP d'adresses avant d'être disponibles pour l'attribution dynamique.

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	2 points for Option 1 0 points for any other option	2

Cette question porte sur les points suivants :
CCNA Exploration: Accès au réseau étendu

- 7.1.8 Dépannage du protocole DHCP

```

Routeur# show ip dhcp server statistics
<partie du résultat omise>
Message      Received
BOOTREQUEST  0
DHCPDISCOVER 6
DHCPREQUEST  9
DHCPDECLINE  0
DHCPRELEASE  0
DHCPINFORM   0

Message      Sent
BOOTREPLY    0
DHCPOFFER    7
DHCPACK      8
DHCPNAK      1

```

Lisez l'exposé. Selon les informations affichées, combien d'adresses le serveur DHCP a-t-il réussi à attribuer ?

1

6

7
8
9

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	2 points for Option 4 0 points for any other option	2

Quels sont les deux avantages de la fonction NAT ? (Choisissez deux réponses.)

- Elle permet d'économiser les adresses IP publiques.
- Elle renforce la confidentialité et la sécurité d'un réseau.
- Elle améliore les performances de routage.
- Elle facilite le dépannage des problèmes de routage.
- Elle simplifie la transmission tunnel avec IPsec.

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	Option 1 and Option 2 are correct. 1 point for each correct option. 0 points if more options are selected than required.	2

Quelle est l'affirmation vraie relative aux différences entre les fonctions NAT et PAT ?

- La fonction PAT utilise le terme « overload » (surcharge) à la fin de l'instruction access-list pour partager une adresse enregistrée unique.
- La fonction NAT statique permet de mapper une adresse non enregistrée sur plusieurs adresses enregistrées.
- La fonction NAT dynamique permet aux hôtes de recevoir la même adresse globale à chaque fois qu'un accès externe est nécessaire.
- La fonction PAT utilise des numéros de port source uniques afin de distinguer les traductions.

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	2 points for Option 4 0 points for any other option	2

Quel type de fonction NAT un administrateur réseau doit-il utiliser pour s'assurer qu'un serveur Web situé sur le réseau interne est toujours disponible pour le réseau externe ?

- NAT avec surcharge
- NAT statique
- NAT dynamique

PAT

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	2 points for Option 2 0 points for any other option	2

Quels sont les deux types de trafic pris en charge par Cisco IOS NAT ? (Choisissez deux réponses.)

- Les mises à jour de la table de routage
- ICMP
- FTP
- BOOTP
- SNMP

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	Option 2 and Option 3 are correct. 1 point for each correct option. 0 points if more options are selected than required.	2

```

Routeur1(config)# ip nat inside source static 192.168.0.100 209.165.20.25
Routeur1(config)# interface serial0/0/0
Routeur1(config-if)# ip nat inside
Routeur1(config-if)# ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
Routeur1(config)# interface serial 0/0/2
Routeur1(config-if)# ip address 209.165.20.25 255.255.255.0
Routeur1(config-if)# ip nat outside

```

Lisez l'exposé. Quelle(s) adresse(s) représente(nt) l'adresse globale interne ?

- 10.1.1.2
- 192.168.0.100
- 209.165.20.25
- Toute adresse dans le réseau 10.1.1.0

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	2 points for Option 3 0 points for any other option	2

```

Routeur1(config)# interface serial 0/0/0
Routeur1(config-if)# ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
Routeur1(config-if)# nat inside
Routeur1(config)# interface serial 0/0/1
Routeur1(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
Routeur1(config-if)# nat inside
Routeur1(config)# interface serial 0/0/2
Routeur1(config-if)# ip address 209.165.200.1 255.255.255.0
Routeur1(config-if)# ip nat outside
Routeur1(config)# ip nat inside source list 1 interface serial 0/0/2 overload
Routeur1(config)# access-list 1 permit 10.1.2.1 0.0.0.255
Routeur1(config)# access-list 1 permit 10.1.1.1 0.0.0.255

```

Lisez l'exposé. Quelles sont les deux affirmations vraies relatives à la configuration indiquée ? (Choisissez deux réponses.)

- Le trafic en provenance du réseau 10.1.1.0 va être traduit.
- Le trafic en provenance du réseau 209.165.200.0 va être traduit.
- Le trafic autorisé est traduit en une seule adresse IP globale interne.
- Un pool d'adresses IP globales internes du réseau 10.1.1.0 va être utilisé pour la traduction.
- Les utilisateurs externes du réseau 209.165.200.0 peuvent atteindre les adresses privées sur les réseaux 10.1.1.0 et 10.1.2.0.

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	Option 1 and Option 3 are correct. 1 point for each correct option. 0 points if more options are selected than required.	2

```

interface Ethernet0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
ip nat inside
no cdp enable
hold-queue 32 in
hold-queue 100 out
!
interface Ethernet1
ip address dhcp
ip nat outside
no cdp enable
!
ip classless
ip http server
!
ip nat inside source list 102 interface Ethernet1 overload
access-list 102 permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 any
no cdp run
!

```

Lisez l'exposé. Quelle est la fonction de la commande marquée d'une flèche dans les informations de configuration partielle d'un routeur à large bande Cisco 806 ?

- Elle définit les adresses autorisées hors du routeur.
- Elle définit les adresses autorisées dans le routeur.
- Elle définit les adresses qui peuvent être traduites.
- Elle définit les adresses attribuées à un pool NAT.

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	2 points for Option 3 0 points for any other option	2



Lisez l'exposé. Le routeur Raleigh est configuré avec la fonction PAT. Quelles sont les deux configurations à modifier si le réseau privé migre vers un réseau 10.0.0.0 ?

(Choisissez deux réponses.)

- L'adresse de l'interface E0
- L'adresse de l'interface S0
- L'instruction access-list
- L'interface NAT externe
- L'interface NAT interne

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	Option 1 and Option 3 are correct. 1 point for each correct option. 0 points if more options are selected than required.	2

Un technicien a reçu l'ordre par son superviseur de toujours effacer toute traduction dynamique avant de tenter de dépanner une connexion NAT défaillante. Pourquoi le superviseur a-t-il donné ces instructions ?

Le superviseur souhaite effacer toute information confidentielle qui pourrait être vue par le technicien.

Parce que les entrées peuvent être conservées en mémoire cache pendant de longues périodes, le superviseur souhaite éviter que des décisions soient prises sur la base d'anciennes données.

La table de traduction est peut-être pleine et ne peut accommoder aucune nouvelle traduction tant qu'elle ne contient pas d'espace disponible.

L'effacement des traductions cause la relecture de la configuration de démarrage et peut aboutir à la correction de problèmes de traduction potentiels.

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	2 points for Option 2 0 points for any other option	2

```
R1(config)# ip nat pool nat-pool1 209.165.200.225 209.165.200.240
netmask 255.255.255.0
R1(config)# ip nat inside source list 1 pool nat-pool1
R1(config)# interface serial 0/0/0
R1(config-if)# ip address 10.1.1.2 255.255.0.0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config)# Interface serial s0/0/2
R1(config-if)# ip address 209.165.200.1 255.255.255.0
R1(config-if)# ip nat outside
R1(config)# access-list 2 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
```

Lisez l'exposé. La traduction du trafic sortant de R1 échoue. Quelle partie de la configuration est le plus probablement incorrecte ?

L'instruction **ip nat pool**

L'instruction **access-list**

L'instruction **ip nat inside** n'est pas sur l'interface appropriée.

L'interface s0/0/2 doit être une adresse IP privée.

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	2 points for Option 2 0 points for any other option	2

- 7.2.7 Configuration d'un transfert de port

Add Address Translation Rule

☒ Static ☐ Dynamic

Direction: From inside to outside

Translate from interface

Inside Interface(s):

IP address: 172.16.1.1

Network Mask(optional): or

Translate to interface

Outside Interface(s):

Type: IP address

Interface: FastEthernet1/0

IP address: 192.168.1.3

☒ Redirect Port

☒ TCP ☐ UDP

Original Port: 8080 Translated Port: 80

OK Cancel Help

Lisez l'exposé. Un technicien a utilisé le gestionnaire SDM pour paramétrer la configuration NAT d'un routeur Cisco. Quelle est l'affirmation qui décrit correctement le résultat de la configuration ?

Un utilisateur interne voit le trafic Web qui provient du réseau 192.168.1.3 et qui utilise

le port 8080.

L'adresse 172.16.1.1 est traduite en une adresse du pool qui commence par 192.168.1.3.

Un utilisateur du réseau externe voit une requête qui provient du réseau 192.168.1.3 et qui utilise le port 80.

Un utilisateur externe doit adresser le trafic au port 8080 afin d'atteindre l'adresse 172.16.1.1.

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	2 points for Option 3 0 points for any other option	2

Quelles sont les deux affirmations qui décrivent précisément la composition d'une adresse IPv6 ? (Choisissez deux réponses.)

9C00 à la même valeur que 9C.


Une adresse non spécifiée peut s'écrire ::.

Les adresses de diffusion s'écrivent FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF.

Elle est divisée dans les trois classes A, B et C.

Une adresse 128 bits qui est exprimée en une série de huit champs de 16 bits chacun.

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	Option 2 and Option 5 are correct. 1 point for each correct option. 0 points if more options are selected than required.	2



Lisez l'exposé. Combien existe-t-il de domaines de diffusion IPv6 dans cette topologie ?

0

- 1
- 2
- 3
- 4

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	2 points for Option 1 0 points for any other option	2

Un administrateur réseau souhaite connecter deux îlots IPv6. Le moyen le plus facile de procéder consiste à passer par un réseau public qui utilise uniquement l'équipement IPv4. Quelle est la solution simple qui permet de résoudre ce problème ?


- Remplacer les périphériques présents sur le réseau public par des périphériques qui prennent en charge le protocole IPv6
- Configurer le protocole RIPng sur les routeurs de périphérie de chaque îlot IPv6
- Configurer les routeurs pour bénéficier de la technologie de pile double
- Utiliser la transmission par tunnel pour encapsuler le trafic IPv6 dans le protocole IPv4

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	2 points for Option 4 0 points for any other option	2

Une fois le routage IPv6 activé sur un routeur Cisco et les adresses IPv6 programmées sur plusieurs interfaces, quelle est l'étape restante pour activer le protocole RIPng ?

- Entrer la commande **ipv6 router rip name**, puis utiliser les instructions de réseau pour activer le protocole RIPng sur les interfaces.
- Entrer la commande **ipv6 router rip name**, puis spécifier les interfaces qui exécutent le protocole RIPng, celles qui sont passives et celles qui reçoivent uniquement.
- Entrer le mode de programmation d'interface pour chaque interface IPv6 et activer la version IPv6 du protocole RIP.
- Entrer le mode de programmation d'interface pour chaque interface IPv6 et activer le groupe de multidiffusion FF02::9, puis activer globalement le protocole RIPng à l'aide de la commande **ipv6 router rip name**.
- Entrer la commande **router rip**, puis activer le protocole RIPng à l'aide de la commande **version**. Le protocole RIPng s'exécute alors automatiquement sur toutes les interfaces IPv6.

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	2 points for Option 3 0 points for any other option	2



Lisez l'exposé. Quelles sont les deux adresses qui peuvent être attribuées au trafic qui quitte l'interface S0 à la suite de l'instruction **ip nat pool Tampa 179.9.8.96 179.9.8.111 netmask 255.255.255.240** ? (Choisissez deux réponses.)

- 10.0.0.125
- 179.9.8.95
- 179.9.8.98
- 179.9.8.101
- 179.9.8.112

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	Option 3 and Option 4 are correct. 1 point for each correct option. 0 points if more options are selected than required.	2