



SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

detalle

MHFGC

ÍNDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	3
HEADER	4
EJEMPLO DE CONSULTA	4
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	4

OBJETIVO

Consulta de Detalle de OCA

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Obtiene el detalle de los renglones asociados a las Órdenes de Compra Abiertas disponibles para el usuario.

PARÁMETROS DE LA API

Se requiere token de autenticación gestionado con el metodo ObtenerToken

Parámetros de entrada

Etiqueta/Param.	Tipo de parámetro	Tipo de dato	Condición	Valor Ejemplo
-----------------	-------------------	--------------	-----------	---------------

Parámetros de salida

Etiqueta/Param.	Tipo de dato	Condición	Valor Ejemplo
Success	Boolean	Obligatorio	true
Message	String	Obligatorio	null
Data	Object	Obligatorio	": [{ "NumeroPliego": "8056-2682-CME16

ErrorCode	Integer	Obligatorio	null
Timestamp	DateTime	Obligatorio	2026-06-11T21:3 9:21.5052576Z

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA:

El sistema de X-BA brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, X-BA cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la URL del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el HEADER X-ROAD-CLIENT como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD

ENTORNO	API	METODO
edicaba	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/019/Prov-OCASPR-PRD	GET

HEADERS

ENTORNO	KEY	VALUE
edicaba	X-Road-Client	edicaba/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA

Respuestas del Servicio

Respuesta (Código)	Mensaje
200	ok

Códigos de error

Respuesta (Código)	Mensaje
401	unauthorized

EJEMPLOS DE CONSULTA

