

# Instalacja roli dostępu zdalnego

# Wymagania wstępne:


- Kontroler domeny na Windows Serwer 2019
  - Nazwa komputera kd-xxyy
  - o Domena szkola.lokalna
- Dwie karty sieciowe sieć wewnętrzna
  - o LAN
    - IP1: 172.16.y.1/24IP2 172.16.y.2/24
    - DNS 127.0.0.1
  - WAN
    - IP 10.10.y.10
    - Brama 10.10.y.1
    - DNS 8.8.8.8
- 1. W menadżerze serwera wybieramy Dodaj role i funkcje
- 2. Stronę Zanim rozpoczniesz czytamy i klikamy Dalej
- 3. Na stronie Typ instalacji wybieramy Instalacja oparta na rolach lub oparta na funkcjach
- 4. Na stronie Wybieranie serwera zaznaczmy Wybierz serwer z puli serwerów i zaznaczamy serwer jedyny możliwy xxyys1




### 5. Na stronie Role serwera oznaczamy Dostęp zdalny




#### 6. Na stronie Funkcje nic nie zmieniamy




#### 7. Stronę Dostęp zdalny czytamy




Na stronie Usługi ról, zaznaczamy i czytamy, Routing oraz DirectAccess i VPN (RAS).
 W kreatorze dodawania ról i funkcji klikamy Dodaj funkcje







9. Na stronie Rola Serwer sieci Web (IIS) czytamy i klikamy dalej




### 10. Na stronie Usługi ról, czytamy i klikamy dalej



# 11. Na stronie Potwierdzenie, czytamy i klikamy Zainstaluj



- 12. Zamykamy kreatora
- 13. W menadżerze serwera otwieramy Powiadomienia i uruchamiamy Kreatora Wprowadzenie



14. Klikamy Wdróż tylko sieć VPN



Dostęp zdalny – Zapraszamy! Opcje na tej stronie umożliwiają skonfigurowanie funkcji DirectAccess i sieci VPN.

- → Wdróż zarówno funkcję DirectAccess, jak i sieć VPN (zalecane)

  Skonfiguruj funkcję DirectAccess i sieć VPN na serwerze, a następnie włącz komputery klienckie funkcji DirectAccess. Zezwól komputerom klienckim, które nie są obsługiwane przez funkcję DirectAccess, na łączenie się przez sieć VPN.
- → Wdróż tylko funkcję DirectAccess Skonfiguruj funkcję DirectAccess na serwerze i włącz komputery klienckie funkcji DirectAccess.
- → Wdróż tylko sieć VPN Skonfiguruj sieć VPN, korzystając z konsoli Routing i dostęp zdalny. Klienci zdalni mogą łączyć się przez sieć VPN, a dzięki międzylokacyjnym połączeniom sieci VPN można połączyć się z wieloma lokacjami. Z sieci VPN mogą korzystać klienci, którzy nie są obsługiwani przez funkcję DirectAccess.