


Robot White XBOX para modificar personaje


Asset Utilizado

- Personaje utilizado como prueba. Este asset es utilizado como material educativo sin fines de lucro. Los alumnos deberán generar sus propios modelos



Asset en Unity

- Personaje utilizado como prueba. Este asset es utilizado como material educativo sin fines de lucro. Los alumnos deberán generar sus propios modelos



Robot White para cambiar de animación





Control inalámbrico – Robot White para Xbox Series X|S, Xbox One, y dispositivos Windows

[Visita la tienda de Xbox](#)

Plataforma : Windows Vista, Windows XP, Windows 7

4.6 ★★★★★ (238)

Opción Amazon de "robot white xbox"

400+ **comprados** el mes pasado

-19% \$1,293⁵²

Precio de lista: \$1,599.00 ⓘ

\$131²⁹ x12 meses [Ver planes](#) ▼



Pagos y Seguridad



30 días de devolución sin



Enviado por Amazon

Robot White para cambiar de animación

- 1. Gatillo izquierdo, animación “caminar” Control de Calidad en Entornos de Simulación WebAntes de escribir código de control, valide el estado estructural del archivo exportado.
- 2. Gatillo derecho, animación “correr”

Guía de Uso; Emparejar Control

- 1. Emparejar el control con tu Celular
- Abre los ajustes de Bluetooth en tu teléfono y actívalo.
- En tu control de Xbox, mantén presionado el botón Xbox (el centro que brilla) para encenderlo.
- Mantén presionado el pequeño botón de sincronización en la parte superior del mando (al lado del puerto de carga) durante unos 3 segundos hasta que el logo de Xbox empiece a parpadear rápidamente.
- En la pantalla de tu celular aparecerá en la lista de dispositivos disponibles: "Xbox Wireless Controller". Selecciónalo y dale a Vincular. El logo del control se quedará fijo.
-

Guía de Uso; "Desbloqueo" en el Navegador (¡Vital!)

- Por temas de seguridad, Google Chrome y Android tienen una regla estricta: las páginas web tienen prohibido leer tu control en segundo plano.
- Para que Three.js detecte tus gatillos, haz lo siguiente:
- Abre tu archivo index.html en el navegador del celular.
- Presiona el botón de "Start AR" para abrir la cámara y ver tu salón de clase.
- Presiona una vez cualquier botón del control (por ejemplo, el botón A).
- En cuanto detecte esa primera pulsación física en la pantalla, el navegador "desbloqueará" el control, tu función procesarMandoXbox() tomará el mando y podrás alternar entre caminar (LT) y correr (RT) libremente mientras ves al caballero en tu salón de clase.

Código QR



index.html – procesador de Mando XBOX

```
128      // Función encargada de evaluar el control de Xbox mediante un switch analítico
129      function procesarMandoXbox() {
130          if ( !mixer || clipsKnight.length === 0 ) return;
131
132          let fenixPad = null;
133          const session = renderer.xr.getSession();
134
135          // 1. Intentar capturar el Gamepad desde la sesión inmersiva de Realidad Aumentada (Celular en sala)
136          if ( session ) {
137              for ( const source of session.inputSources ) {
138                  if ( source.gamepad ) {
139                      fenixPad = source.gamepad;
140                      break;
141                  }
142              }
143          }
144
145          // 2. Si no ha entrado a modo AR, buscarlo mediante la API nativa de Chrome Mobile
146          if ( !fenixPad && navigator.getGamepads ) {
147              const gamepads = navigator.getGamepads();
148              for ( let i = 0; i < gamepads.length; i++ ) {
149                  if ( gamepads[ i ] ) {
150                      fenixPad = gamepads[ i ];
151                      break;
152                  }
153              }
154          }
155
156          if ( !fenixPad || !fenixPad.buttons ) return;
157
```

Referencias Bibliográficas