Pasos para ejecutar Votify

Desde la raíz del proyecto (`12.02-Macrohard_Votify`), en PowerShell.

1. Construir la imagen (solo si cambiaste código)

```
docker build -t votify .
```

Si no tocaste nada del código desde la última vez, **salta este paso**.

2. Levantar el túnel de Cloudflare primero

```
cloudflared tunnel --url http://localhost:10000
```

Te dará una URL tipo `https://xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.trycloudflare.com` . **Cópiala**, la necesitas en el siguiente paso.

> **Importante:** deja esa ventana abierta mientras quieras que el túnel esté activo. Si la cierras o haces Ctrl+C, el túnel se cae.

3. Arrancar el contenedor con la URL del túnel

Pasa la URL como variable de entorno `App__Url` (doble guión bajo) para que las invitaciones por email se generen con esa URL en vez de `localhost:7001` :

```
docker rm -f votify
docker run -d --name votify -p 10000:10000 `
  -e App__Url="https://xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.trycloudflare.com" `
  votify
```

> **Sustituye** `https://xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.trycloudflare.com` por la URL real que te dio cloudflared en el paso 2. Cada vez que relances el túnel, la URL cambia y hay que volver a hacer este paso.

> Si te dice que el nombre `votify` ya existe, el `docker rm -f votify` lo elimina antes de crearlo de nuevo.

4. Verificar

Abre `http://localhost:10000` en tu navegador para confirmar que el contenedor responde, y la URL `https://xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.trycloudflare.com` desde cualquier otro dispositivo para confirmar el acceso externo.

```
curl http://localhost:10000
```

Cuando termines

```
# Detén el túnel: Ctrl+C en la ventana de cloudflared

# Detén el contenedor
docker stop votify
```

Para volver a arrancarlo sin reconstruir, basta con:

```
docker start votify
```

> **Ojo:** `docker start` reutiliza la `App__Url` que pusiste al hacer `docker run`. Si lanzas un túnel nuevo (URL distinta), tienes que volver a `docker rm -f votify` y `docker run` con la URL nueva — un `docker start` no actualizará la URL.

Comandos de utilidad

Comando	Para qué sirve
`docker ps`	Ver contenedores corriendo
`docker logs -f votify`	Ver logs en vivo
`docker stop votify`	Detener el contenedor
`docker start votify`	Reanudar sin reconstruir (mantiene la URL del túnel anterior)
`docker rm -f votify`	Eliminar (forzado) — necesario antes de cambiar la URL del túnel