



Bleekk_fw_basic Framework: www.bleekk.com

Aufbau des Themes:











Für die Blöcke in der rechten Spalte gilt:

- .rightcolumn-container
- .rightcolumn-title
- .rightcolumn-content




Übersicht:



Das Theme ist in 4 Bereiche aufgeteilt:

- Header
- Topmenu
- Haupteil
- Footer



Der Bereich <div> - row ist 1024px breit und zentriert (margin:0 auto;).

Will man die Breite des Themes ändern sollte man zuerst mit den row Klasse anfangen.

Zwischen der linken, mittleren und der rechten Spalte besteht ein Abstand (margin) von 5px.

Sollte man den Abstand wegnehmen kann man die linke und die rechte Spalte um 5px verbreitern.

Der Abstand ist in den Klassen .leftcolumn und .rightcolumn definiert.

Die linke und rechte Spalte haben einen default-Wert von 180px. Sollte man diese Breite ändern muss man auch die mittlere Spalte anpassen. Dazu müssen 2 klassen geändert werden:

- .dreispalten-layout {width:654px;} -> Breite der mittleren Spalte wenn die linke UND rechte Spalte sichtbar ist
- .zweispalten-layout {width:839px;} -> Breite der mittleren Spalte wenn nur die linke ODER die rechte Spalte sichbar ist

Wenn die linke UND rechte Spalte NICHT angezeigt werden dann übernimmt die mittlere Spalte (.centercolumn) die klasse .row automatisch an.

Vergrössert man z.B. die Breite der linken Spalte (.leftcolumn) um 10px so muss man von *.dreispalten-layout* und *.zweispalten-layout* 10px abziehen.

Mittlere Blöcke:

Es gibt 6 verschieden Blöcke in der mittleren Spalte: *centerblock-left, centerblock-right und centerblock-center*. Natürlich ein mal über und ein mal unter dem Inhalt.

Der *centerblock-center* übernimmt die Breite der mittleren Spalte weil der genauso breit ist.

Die Breite der linken und rechten Center-Blöcken ist in .centerblock-left und .centerblock-right definiert.