Comment configurer un DHCP sur Windows Serveur

L'objectif est de configurer un serveur DHCP sur notre Windows Serveur et d'attribuer une adresse IP automatique à une machine.

Prérequis :

- Une VM Windows Serveur (service DHCP installé).
- Une VM Windows 11 professionnelle.
- 2 VM sur le même réseau et même VM NET.

Sur la VM Windows Serveur cliquez sur le **drapeau jaune** en haut puis sur **Terminer la configuration DHCP.**



Cliquez sur Valider.



Une fois avoir cliqué sur DHCP, redémarrez votre serveur.

Nous allons désormais configurer notre DHCP.

Serveur → Outils →DHCP



Pour configurer une étendue :

Clic droit sur IPv4 → Nouvelle étendue

Vous devez nommer votre étendue :



Vous choisissez votre **plage d'adresse IP à attribuer automatiquement** (DHCP).



NB : Le masque de sous réseau se met automatiquement.

Vous pouvez exclure des adresses IP de votre plage.

NB : Vous ne pouvez pas exclure des adresses qui ne sont pas dans votre plage DHCP.



➔ J'ai choisi de .50 à .100 pour l'exemple.

Vous pouvez configurer la durée du bail, c'est-à-**dire la durée durant laquelle l'ordinateur va pouvoir conserver l'adresse IP** (8 jours dans notre cas).

Nous pouvons configurer plus de paramètres pour notre DHCP (Passerelle, DNS,...).



➔ Cochez Oui

J'ai ajouté une passerelle pour le DHCP.



Nous pouvons configurer le DNS et ainsi connecter notre PC à un nom de domaine.



NB :

- Domaine parent : nom de domaine de notre serveur actuel
- Adresse IP : IP de notre serveur



➔ Cliquer sur Oui, je veux activer cette étendue maintenant → Suivant.

Nous allons désormais faire une réservation DHCP à notre machine Windows Client.

Le principe est de :

- Attribuer toujours la même adresse IP.
- Identifié par son adresse MAC.
- Pour un poste précis.

Nous allons sur notre PC Windows pour chercher son adresse MAC.

Invite de commande → ipconfig /all

```
C:\Users\PC-CLIENT01>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . . : PC-CLIENT01
   Suffixe DNS principal . . . . . . . : techlink.local
   Type de noeud. . . . . . . . . . . : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . . : Non
   Liste de recherche du suffixe DNS.: techlink.local

Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-0C-29-2B-B1-B2
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2a01:e0a:da4:e670:cb3d:63f2:9971:e56e(préféré)
   Adresse IPv6 temporaire . . . . . . . .: 2a01:e0a:da4:e670:fd80:8d3c:14ca:cc52(préféré)
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::1e3f:16c5:32ad:ccd2%2(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.10.10(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : fe80::160c:76ff:fe77:ca9e%2
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . : 100666409
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-30-D2-04-AA-00-0C-29-2B-B1-B2
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . : 192.168.10.100
                                          fd0f:ee:b0::1
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . : Activé
```

Ensuite, allez dans le Windows serveur

DHCP → Réservations → Nouvelle réservation



Renseignez le nom de la réservation, l'adresse IP qu'on veut attribuer à la machine, l'adresse MAC du PC Client.

➔ Cliquez sur Ajouter

On retourne sur le PC Client, on tape dans l'invite de commande :

- Ipconfig /release
- Ipconfig /renew

Une fois ces 2 commandes tapées, on tape ipconfig /all :

```
C:\Users\PC-CLIENT01>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . . : PC-CLIENT01
   Suffixe DNS principal . . . . . . . : techlink.local
   Type de noeud. . . . . . . . . . . : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . . : Non
   Liste de recherche du suffixe DNS.: techlink.local

Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-0C-29-2B-B1-B2
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2a01:e0a:da4:e670:cb3d:63f2:9971:e56e(préféré)
   Adresse IPv6 temporaire . . . . . . . .: 2a01:e0a:da4:e670:fd80:8d3c:14ca:cc52(préféré)
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::1e3f:16c5:32ad:ccd2%2(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.10.10(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : lundi 15 décembre 2025 23:32:04
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : mardi 23 décembre 2025 23:32:03
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : fe80::160c:76ff:fe77:ca9e%2
                                            192.168.10.1
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.10.100
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . : 100666409
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . . : 00-01-00-01-30-D2-04-AA-00-0C-29-2B-B1-B2
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 192.168.10.100
                                            fd0f:ee:b0::1
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
```

Nous voyons que le **DHCP est activé** et que tout les paramètres qu'on a renseigné dans notre configuration sont bien correctes.

Pour vérifier que le DHCP fonctionne bien, on se rend sur :

DHCP → Baux d'adresses



Vous verrez que l'on voit bien notre PC Client avec le **Réservation (Active)** ainsi que son DHCP.