

ملحق ملاحظات 6

تكلفة الشحن وأجرة أطراف مسارات الشحن

(1) كما تم توضيحه من قبل، أنه سيقوم النظام تلقائياً بحساب تكلفة الشحن.

(2) سيقوم النظام تلقائياً بتوزيع تكلفة الشحن على كل طرف من أطراف مسار الشحن أو التوصيل "أجرة كل مستودع وكل مندوب وحصصة الشركة".

(3) الأدمن سيقوم بتنفيذ وحفظ أحد خيارين لكل طرف من أطراف مسار الشحن أو التوصيل – سواء كان مستودع أو مندوب، "لكل طرف على حدة"

(4) الخيار الأول هو "سيقوم النظام تلقائياً بإرسال قيمة الأجرة المحسوبة للمندوب أو للمستودع مع الطلب المرسل إليه".

(5) الخيار الثاني هو "سيقوم المندوب أو المستودع بإدخال قيمة الأجرة الخاصة به، عند قبوله للطلب المرسل إليه".

(6) سيظل الخيار الذي قام الأدمن بتنفيذه، مفعلاً ومحفوظاً، حتي يقوم الأدمن بتنفيذ وحفظ الخيار الآخر.

(7) بخصوص مسار الشحن مع المستودعات، إذا قام كل مندوب توصيل وكل مستودع بإدخال قيمة الأجرة الخاصة به، عند قبوله للطلب،

سيقوم النظام تلقائياً بحساب قيمة أجرة مندوب الشحن – حسب المعادلة التالية – وإرسال الأجرة المحسوبة للمندوب مع الطلب المجمع الخاص به:

أجرة مندوب الشحن =

(أجرة مندوب التوصيل المرسل × 1) + (أجرة مندوب التوصيل المستلم × 1) + (أجرة المستودع المرسل × 1) + (أجرة المستودع المستلم × 1) ÷ 8

ومتاح للأدمن في أي وقت تعديل وحفظ كلاً من الرقم 1 والرقم 8 في جميع أطراف المعادلة السابقة.

مندوب الشحن سيختار عدة شحنات فرعية، من أوردت مجمع يشمل عدة شحنات فرعية، وكل شحنة فرعية معها قيمة أجرة مندوب الشحن الخاصة بها.

مرفق لكم ملفات الإكسيل التالية:

ملف تصنيف الشحنات.

ملف فئات المندوبين.

ملف مصفوفة كودات بعد المحافظات.

ملف حساب تكلفة الشحن وأجرة المندوبين والمستودعات.