

ملحق ملاحظات 8

تعديلات وملاحظات على ملف تصميم واجهة المستخدم الخاص بتطبيق ميتوجو، مع بعض الإجراءات ذات الصلة

أولاً - التعديلات والملاحظات على ملف الـ PDF "تصميم واجهة المستخدم الخاص بتطبيق ميتوجو"

تعديلات بصفحة رقم 3 :-

- (1) الخلفية الخاصة بلوجو MetwGo - يكون لونها نفس درجة لون الخلفية الخاصة بلوجو Metwzon والخلفية الخاصة بلوجو MetwExpress ، في التطبيقين - نرجوا مراجعة البند رقم 22 - صفحة رقم 3 في (ملحق ملاحظات 1 - ملاحظات على التطبيقين والموقع الإلكتروني ولوحات المعلومات والتحكم وحسابات الموردين)
- (2) نحتاج تعديل إدخال بيانات إسم المندوب - كما يلي:
- الإسم ثلاثي:

الإسم الأول	إسم الأب	اللقب (إسم العائلة)
-------------	----------	---------------------

(3) نحتاج تعديل إدخال بيانات رقم موبايل المندوب - كما يلي:

أدخل رقم موبايل أساسي به واتس (بدون كود الدولة)

أدخل رقم موبايل احتياطي (بدون كود الدولة)

"كما نرجوا أن يقوم النظام تلقائياً بتدقيق صحة صيغة رقم كل موبايل"

تعديلات بصفحة رقم 4 :-

(4) نحتاج تعديل كلمة الجنس لتصبح النوع

(5) نحتاج تعديل إدخال بيانات عنوان المندوب - كما يلي:

العنوان بالتفصيل

بيانات العنوان موحدة في جميع الحسابات بالنظام.

نرجوا مراجعة البند ثانياً صفحة رقم 2 في (ملحق ملاحظات 4 - إدخال بيانات الحسابات والمنتجات وطلبات الشحن)

ونحتاج مسح العبارات التالية:

- المدينة / الحي / الشارع
- (أدخل تفاصيل عنوانك هنا ليتمكن النظام من باقي العبارة مقطوع)

تعديلات بصفحة رقم 5 :-

(6) مندوب المستودع، يمكنه تحديد أكثر من رقم مستودع ليكون تابع لهم (إختيار متعدد)

(7) نحتاج تعديل عبارة (يمكنك إختيار أكثر من تصنيف حسب نطاق عملك)

لتصبح (يمكنك تحديد خيار واحد فقط، أو تحديد الخيار الأول والخيار الثاني معاً)

(8) نحتاج تعديل عبارة (مندوب شحن بين محافظات)

لتصبح (مندوب شحن بين المحافظات)

(9) نحتاج تعديل عبارة (نقل ركاب وبضائع خفيفة)

لتصبح (باص ركاب "ميكروباس أو ميني باص أو باص كبير")

(10) نحتاج تعديل عبارة (تفعيل خيارات الشحن بين المدن يزيد من دخلك بنسبة 40%)

لتصبح (تحديد خيار مندوب توصيل وخيار مندوب شحن معاً يحقق لك فرص دخل أعلى)

(11) هنا يجب إدخال وتأكيذ الرقم السري مع حفظ البيانات - ثم طلب إعادة الدخول بالرقم السري - مع طلب إستكمال البيانات المتبقية وحفظها.

تعديلات بصفحة رقم 7 :-

- (12) نحتاج أن تكون شاشة مناطق الخدمة قبل شاشة بيانات المركبة
- (13) نحتاج إضافة ما يلي – بعد شاشة مناطق الخدمة – ثم بعدها تظهر شاشة بيانات المركبة:
- الرقم القومي (تدقيق النظام لصيغة الرقم القومي)
 - تاريخ إنتهاء بطاقة الرقم القومي (تدقيق النظام لصيغة التاريخ – مع تدقيق النظام لضرورة سريان التاريخ لمدة لا تقل عن 45 يوماً)
 - رقم رخصة القيادة (تدقيق النظام لصيغة الرقم)
 - تاريخ إنتهاء رخصة القيادة (تدقيق النظام لصيغة التاريخ – مع تدقيق النظام لضرورة سريان التاريخ لمدة لا تقل عن 45 يوماً)
 - رقم رخصة وسيلة النقل (تدقيق النظام لصيغة الرقم)
 - تاريخ إنتهاء رخصة وسيلة النقل (تدقيق النظام لصيغة التاريخ – مع تدقيق النظام لضرورة سريان التاريخ لمدة لا تقل عن 45 يوماً)
- (14) نحتاج إشعار تنبيه ينشأ تلقائياً من النظام، لكل تاريخ إنتهاء بطاقة أو رخصة أو شهادة أو سجل إلخ – من المستندات المسجلة في النظام. هذا الإشعار يرسل تلقائياً من النظام لصاحب المستند مرة قبل تاريخ الإنتهاء بـ 30 يوم ومرة ثانية قبل تاريخ الإنتهاء بـ 1 يوم.
- صيغة الإشعار الأول هي "XXXXXXXX رقم XXXXXXXX سوف ينتهي في تاريخ XXXXXXXX نرجوا منكم التجديد وتحميل الصور المجددة وتحديث بياناتكم قبل تاريخ الإنتهاء"
- صيغة الإشعار الثاني هي " نرجوا منكم تجديد XXXXXXXX رقم XXXXXXXX وتحميل الصور المجددة وتحديث بياناتكم في خلال 7 أيام تجنباً لإيقاف حسابكم "
- هذه الإشعارات سوف تظهر في لوحة المعلومات والتحكم للأدمن.
- نحتاج أيضاً قسم لصلاحية تواريخ المستندات (سارية/ تحتاج التجديد/ منتهية)، في لوحة المعلومات والتحكم للأدمن.
- مدد الـ 45 يوم و 30 يوم و 1 يوم و 7 يوم – يمكن للأدمن تعديلها من خلال لوحة المعلومات والتحكم للأدمن.
- (15) أي تحديث في البيانات لأي حساب سيحتاج لموافقة الأدمن – بدون إيقاف الحساب (ما عدا حساب اليوزر)
- (16) أقصى وزن وأقصى حجم لن يظهر للمندوب سوى بعد إختيار وسيلة النقل.
- (17) إدخال بيانات لوحة المركبة، يكون في خانتين منفصلتين، خانة للحروف وخانة للأرقام، مع قيام النظام بتدقيق صحة صيغة البيانات في كل خانة.
- (18) نحتاج تعديل عبارة (رقم اللوحة)
- لتصبح (رقم اللوحة للمركبة المُرخصة)
- (19) نحتاج تعديل عبارة (تحميل صورة المركبة)
- لتصبح (تحميل صورة وسيلة النقل)

تعديلات بصفحة رقم 8 :-

- (20) الإختيار من "قائمة أسماء المحافظات"
- سيكون إختيارات متعددة لمندوب الشحن وسائق الباص، وإختيار واحد فقط لمندوب التوصيل.
- (21) الإختيار من "قائمة أسماء المدن" سيكون نشط لمندوب التوصيل فقط، وسيكون غير نشط لكل من مندوب الشحن وسائق الباص.
- وستكون "قائمة أسماء المدن" - مفلترة حسب المحافظة المحددة - والإختيارات منها متعددة.
- (22) نحتاج تعديل عبارة (العمل في المناطق الريفية المحيطة)
- لتصبح (خدمة القرى التابعة للمدن)
- (23) نحتاج حذف كلمة (للطرق الوعرة)

تعديلات بصفحة رقم 9 :-

- (24) نحتاج أن يكون مربع تحميل الصورة الشخصية مثل مربع تحميل صورة المركبة تماماً، وأن يكتب بداخله مثل البيانات المكتوبة بداخل مربع تحميل صورة المركبة.
- (25) نحتاج تعديل عبارة (الهوية الوطنية) لتصبح (تصوير بطاقة الرقم القومي بالكاميرا)
- (26) نحتاج تعديل عبارة (رخصة القيادة) لتصبح (تصوير رخصة القيادة بالكاميرا)
- (27) نحتاج تعديل عبارة (رخصة العربية) لتصبح (تصوير رخصة المركبة بالكاميرا)
- (28) الضغط على مفتاح (حفظ البيانات)
- (29) الضغط على مفتاح (طلب الموافقة على فتح الحساب)

تعديلات بصفحة رقم 16 :-

- (30) نحتاج تعديل عبارة (جاهز للإستقبال) لتصبح (جاهز لإستقبال الطلبات)
- (31) محفظة المندوب لن تكون للأجرة، ولكن ستكون لإضافة البونص والمكافآت والهدايا عن طريق لوحة معلومات وتحكم الأدمن.

تعديلات بصفحة رقم 17 :-

- (32) نحتاج تعديل عبارة (إيقاف الإستقبال) لتصبح (إيقاف إستقبال الطلبات)
- (33) إما أن يستقبل المندوب الطلبات ومع كل طلب قيمة الأجرة الخاصة به، فيقوم بالموافقة على كل الطلب وقيمة الأجرة الخاصة به معاً. أو أن يستقبل المندوب الطلبات بدون قيمة الأجرة، فيقوم بالموافقة على كل الطلب ويدخل قيمة الأجرة الخاصة به، ثم يُرسل الموافقة. ثم ينتظر موافقة النظام على قبوله، وموافقة مقدم طلب الشحن أو التوصيل.
- سيقوم الأدمن بتحديد خيار قبول الأجرة المرسلة تلقائياً مع الطلب أو إدخال المندوب للأجرة، عن طريق لوحة معلومات وتحكم الأدمن.
- (34) بعد موافقة مقدم طلب الشحن أو التوصيل على مسار الشحن أو التوصيل، سيظهر الطلب في قسم الطلبات الجديدة عند المندوب.

تعديلات بصفحة رقم 18 :-

- (35) نحتاج تعديل عبارة (توصيل فوري) لتصبح (توصيل داخل المحافظة)

نحتاج لإلغاء الدفع عند الإستلام كاش (لا يوجد)

1) حالات الطلب كما يلي:

- طلبات معلقة. (هي الطلبات الجديدة الواردة التي لم يتفاعل معها المندوب)
- طلبات مرفوضة. (هي الطلبات التي قام المندوب برفضها مع تحديد السبب)
- طلبات مقبولة. (هي الطلبات التي قام المندوب بقبولها، وينتظر موافقة النظام على قبوله)
- طلبات معتمدة. (هي الطلبات التي وافق النظام على قيام المندوب بها، ووافق عليه مقدم طلب الشحن أو التوصيل)
- طلبات تحت التنفيذ. (هي الطلبات التي قام المندوب بالضغط على مفتاح، بدأ تنفيذ الطلب)
- طلبات ملغاة. (هي الطلبات التي قام العميل برفض إستلامها، وسيقوم المندوب بإعادتها للتاجر أو العميل المُرسِل)
- طلبات مكتملة. (هي الطلبات التي قام المندوب بتسليمها للعميل)
- إجمالي الطلبات. (هي إجمالي الطلبات السابق ذكرها)

تعديلات بصفحة رقم 30 :-

(2) نحتاج تعديل عبارة (إجمالي الأرباح)

لتصبح (إجمالي الدخل)

(3) بالضغط على عبارة (إجمالي الدخل)، سيتم إظهار قائمة الأعوام. (تبدأ القائمة من عام إنشاء الحساب، حتى العام الجاري، وتستمر)

إختار العام المطلوب إظهار الدخل الخاص به:

2026

2027

2028

2029

2030

جدول الدخل السنوي لعام 2026

(يمكن لمس رقم 2026 لتظهر قائمة الأعوام، ليتم إختيار عام آخر لتتغير بيانات الجدول – حسب إختيار العام)

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	
900	550	1100	300	300	3000	1500	900	500	700	400	300	1
900	500	900	500	500	760	550	3000	1500	900	500	500	2
500	700	400	300	500	760	550	500	1500	900	500	500	3
1500	900	500	500	500	760	550	900	1500	500	500	400	4
1500	900	500	500	300	760	550	500	1500	900	500	400	5
1500	900	500	500	500	760	550	900	1500	500	500	400	6
500	700	400	300	500	760	550	3000	1500	500	500	400	7
1500	900	500	500	500	760	550	3000	1500	900	500	550	8
1500	900	500	500	300	300	500	760	550	1100	760	550	9
1500	900	500	500	400	300	500	760	550	1100	760	550	10
500	700	400	300	400	300	500	760	550	500	760	550	11
1500	900	500	500	400	300	500	760	550	900	760	550	12
1500	900	500	500	400	300	900	550	1100	760	550	550	13
550	3000	1500	900	500	900	500	500	760	550	3000	1500	14
550	3000	400	500	700	400	300	500	760	550	3000	1500	15
500	3000	1500	1500	900	500	500	500	400	550	3000	400	16
900	3000	1500	1500	900	500	500	300	400	550	3000	400	17
500	3000	500	1500	900	500	500	500	400	550	3000	1500	18
900	3000	900	500	700	400	300	500	760	550	3000	1500	19
500	3000	1500	1500	900	500	500	500	760	550	3000	1500	20
900	760	550	1500	900	500	500	300	300	500	760	550	21
500	760	550	1500	900	500	500	400	300	500	760	550	22
500	760	550	500	700	400	300	400	300	500	760	550	23
500	760	550	1500	900	500	500	400	300	500	760	550	24
900	550	1100	1500	900	500	500	400	300	900	550	1100	25
550	3000	1500	900	500	900	500	500	760	550	3000	1500	26
550	400	1500	500	700	400	300	900	760	550	400	1500	27
550	400	1500	1500	900	500	500	400	760	550	400	1500	28
550	400	1500	1500	900	500	500	400	760	550	400	400	29
550	3000	1500	1500	900	500	500	500	760	550	400	400	30
550	3000	1500	500	700	400	300	500	760	550	3000	1500	31

تحديد وجمع إيرادات أيام مختارة ✓

إمس أي خلية أو عدة خلايا بالجدول، ليتم تحديدها وجمع محتواها. (بلمس الخلية يتم تحديدها، ويلمسها مرة أخرى يتم إزالة التحديد)

عدد الأيام المحددة = 48 يوم

مجموع الدخل للأيام المحددة = 38080 جنيه

متوسط الدخل اليومي للمدة المحددة = 793.33 جنيه

ثانياً – إجراءات الإستلام والتسليم لطلبات التوصيل والشحن:-

في كل مرحلة تسليم، سوف يلتقط القائم بالتسليم صورة للمستلم مع الشحنة ووسيلة النقل – مع إلغاء موضوع التوقيع عند الإستلام،

القسم الأول – إجراءات الإستلام والتسليم لطلبات التوصيل داخل المحافظة:

أولاً – إستلام مندوب التوصيل للطلبات، من التاجر أو من العميل المُرسِل:-

في حالة، إذا كان الطلب من تطبيق المتاجر:-

- ستظهر بيانات الطلب في التطبيق، عند مندوب التوصيل.
- ستظهر بيانات الطلب في الداشبورد، عند التاجر.
- سيقوم التاجر بسداد أجرة التوصيل نقداً لمندوب التوصيل.
- سيضغط مندوب التوصيل على الموافقة على الإستلام.
- سيظهر عند التاجر أن مندوب التوصيل وافق على الإستلام.
- سيضغط التاجر على الموافقة على التسليم.
- هكذا، قد تمت عملية إستلام مندوب التوصيل.

في حالة، إذا كان الطلب من تطبيق الشحن:-

- ستظهر بيانات الطلب في التطبيق، عند كل من العميل المُرسِل ومندوب التوصيل.
- سيقوم العميل المُرسِل بسداد أجرة التوصيل نقداً لمندوب التوصيل.
- سيضغط مندوب التوصيل على الموافقة على الإستلام.
- سيظهر عند العميل المُرسِل أن مندوب التوصيل وافق على الإستلام.
- سيضغط العميل المُرسِل على الموافقة على التسليم.
- هكذا، قد تمت عملية إستلام مندوب التوصيل.

ثانياً – إستلام العميل للطلبات من مندوب التوصيل:-

في حالة، إذا كان الطلب من تطبيق المتاجر:-

- ستظهر بيانات الطلب في التطبيق، عند كل من العميل ومندوب التوصيل.
- سيقوم العميل بالسداد أون لاين - إن كان عليه مبلغ متبقي للسداد.
- بعد السداد أونلاين ستظهر للعميل أيقونة الموافقة على الإستلام لكل طلب - أو تكون الأيقونة ظاهرة فعلاً إن لم يكن عليه مبلغ متبقي للسداد.
- سيضغط العميل على الموافقة على الإستلام.
- سيظهر عند مندوب التوصيل أن العميل وافق على الإستلام.
- سيضغط مندوب التوصيل على الموافقة على التسليم.
- هكذا، قد تمت عملية إستلام العميل.

في حالة، إذا كان الطلب من تطبيق الشحن:-

- ستظهر بيانات الطلب في التطبيق عند مندوب التوصيل.
- ستظهر بيانات الطلب عند العميل المُستلم في رسالة واتس، مُرسلة تلقائياً من النظام.
- سيقوم العميل المُستلم بالسداد أون لاين - إن كان عليه مبلغ متبقي للسداد.
- سيقوم العميل مُرسِل الطلب، بالضغط على أيقونة الواتس التي بجوارها كلمة إرسال كود الإستلام للعميل المُستلم.
- سيصل كود إستلام الطلب للعميل المُستلم على الواتس، وبالتالي سيعطيه لمندوب التوصيل.
- سيقوم مندوب التوصيل بإدخال كود إستلام الطلب، عنده في التطبيق.
- هكذا، قد تمت عملية إستلام العميل المُستلم.

تابع – إجراءات الإستلام والتسليم لطلبات التوصيل والشحن:-

القسم الثاني – إجراءات الإستلام والتسليم لطلبات الشحن بين المحافظات – مسار الشحن المباشر:

نفس السيناريو المُتبع في (القسم الأول – إجراءات الإستلام والتسليم لطلبات التوصيل)

تابع – إجراءات الإستلام والتسليم لطلبات التوصيل والشحن:-

القسم الثالث – إجراءات الإستلام والتسليم لطلبات الشحن بين المحافظات – مسار الشحن مع باص:

أولاً – إستلام مندوب التوصيل المُرسَل للطلبات، من التاجر أو من العميل المُرسَل:-

في حالة، إذا كان الطلب من تطبيق المتاجر:-

- ستظهر بيانات الطلب في التطبيق، عند مندوب التوصيل المُرسَل.
- ستظهر بيانات الطلب في الداشبورد، عند التاجر.
- سيقوم التاجر بسداد أجرة الشحن نقداً لمندوب التوصيل المُرسَل (أجرة جميع أطراف مسار الشحن مع باص).
- سيضغط مندوب التوصيل المُرسَل على الموافقة على الإستلام.
- سيظهر عند التاجر أن مندوب التوصيل المُرسَل وافق على الإستلام.
- سيضغط التاجر على الموافقة على التسليم.
- هكذا، قد تمت عملية إستلام مندوب التوصيل المُرسَل.

في حالة، إذا كان الطلب من تطبيق الشحن:-

- ستظهر بيانات الطلب في التطبيق، عند كل من العميل المُرسَل ومندوب التوصيل المُرسَل.
- سيقوم العميل المُرسَل بسداد أجرة الشحن نقداً لمندوب التوصيل المُرسَل (أجرة جميع أطراف مسار الشحن مع باص).
- سيضغط مندوب التوصيل المُرسَل على الموافقة على الإستلام.
- سيظهر عند العميل المُرسَل أن مندوب التوصيل المُرسَل وافق على الإستلام.
- سيضغط العميل المُرسَل على الموافقة على التسليم.
- هكذا، قد تمت عملية إستلام مندوب التوصيل المُرسَل.

ثانياً – إستلام سائق الباص للطلبات، من مندوب التوصيل المُرسَل:-

- ستظهر بيانات الطلب في التطبيق، عند كل من مندوب التوصيل المُرسَل وسائق الباص.
- سيقوم مندوب التوصيل المُرسَل بسداد صافي أجرة الشحن نقداً لسائق الباص (أجرة باقي أطراف المسار، بعد خصم المندوب لأجرته).
- سيضغط سائق الباص على الموافقة على الإستلام.
- سيظهر عند مندوب التوصيل المُرسَل أن سائق الباص وافق على الإستلام.
- سيضغط مندوب التوصيل المُرسَل على الموافقة على التسليم.
- هكذا، قد تمت عملية إستلام سائق الباص.

ثالثاً – إستلام مندوب التوصيل المُستلم للطلبات، من سائق الباص:-

- ستظهر بيانات الطلب في التطبيق، عند كل من سائق الباص ومندوب التوصيل المُستلم.
- سيقوم سائق الباص بسداد أجرة التوصيل نقداً لمندوب التوصيل المُستلم (بعد خصم سائق الباص لأجرته).
- سيضغط مندوب التوصيل المُستلم على الموافقة على الإستلام.
- سيظهر عند سائق الباص أن مندوب التوصيل المُستلم وافق على الإستلام.
- سيضغط سائق الباص على الموافقة على التسليم.
- هكذا، قد تمت عملية إستلام مندوب التوصيل المُستلم.

رابعاً – إستلام العميل للطبقات، من مندوب التوصيل المستلم:-

في حالة، إذا كان الطلب من تطبيق المتاجر:-

- ستظهر بيانات الطلب في التطبيق، عند كل من العميل ومندوب التوصيل المستلم.
- سيقوم العميل بالسداد أون لاين - إن كان عليه مبلغ متبقي للسداد.
- يعد السداد أونلاين ستظهر للعميل أيقونة الموافقة على الإستلام لكل طلب - أو تكون الأيقونة ظاهرة فعلاً إن لم يكن عليه مبلغ متبقي للسداد.
- سيضغط العميل على الموافقة على الإستلام.
- سيظهر عند مندوب التوصيل المستلم أن العميل وافق على الإستلام.
- سيضغط مندوب التوصيل المستلم على الموافقة على التسليم.
- هكذا، قد تمت عملية إستلام العميل.

في حالة، إذا كان الطلب من تطبيق الشحن:-

- ستظهر بيانات الطلب في التطبيق عند مندوب التوصيل المستلم.
- ستظهر بيانات الطلب عند العميل المستلم في رسالة واتس، مُرسلة تلقائياً من النظام.
- سيقوم العميل المستلم بالسداد أون لاين - إن كان عليه مبلغ متبقي للسداد.
- سيقوم العميل مُرسل الطلب، بالضغط على أيقونة الواتس التي بجوارها كلمة إرسال كود الإستلام للعميل المستلم.
- سيصل كود إستلام الطلب للعميل المستلم على الواتس، وبالتالي سيعطيه لمندوب التوصيل المستلم.
- سيقوم مندوب التوصيل المستلم بإدخال كود إستلام الطلب، عنده في التطبيق.
- هكذا، قد تمت عملية إستلام العميل المستلم.

تابع – إجراءات الإستلام والتسليم لطلبات التوصيل والشحن:-

القسم الرابع – إجراءات الإستلام والتسليم لطلبات الشحن بين المحافظات – مسار الشحن مع مستودعات:

أولاً – إستلام مندوب التوصيل المُرسَل للطلبات، من التاجر أو من العميل المُرسَل:-

في حالة، إذا كان الطلب من تطبيق المتاجر:-

- ستظهر بيانات الطلب في التطبيق، عند مندوب التوصيل المُرسَل.
- ستظهر بيانات الطلب في الداشبورد، عند التاجر.
- سيقوم التاجر بسداد أجرة الشحن نقداً لمندوب التوصيل المُرسَل (أجرة جميع أطراف مسار الشحن مع مستودعات).
- سيضغط مندوب التوصيل المُرسَل على الموافقة على الإستلام.
- سيظهر عند التاجر أن مندوب التوصيل المُرسَل وافق على الإستلام.
- سيضغط التاجر على الموافقة على التسليم.
- هكذا، قد تمت عملية إستلام مندوب التوصيل المُرسَل.

في حالة، إذا كان الطلب من تطبيق الشحن:-

- ستظهر بيانات الطلب في التطبيق، عند كل من العميل المُرسَل ومندوب التوصيل المُرسَل.
- سيقوم العميل المُرسَل بسداد أجرة الشحن نقداً لمندوب التوصيل المُرسَل (أجرة جميع أطراف مسار الشحن مع مستودعات).
- سيضغط مندوب التوصيل المُرسَل على الموافقة على الإستلام.
- سيظهر عند العميل المُرسَل أن مندوب التوصيل المُرسَل وافق على الإستلام.
- سيضغط العميل المُرسَل على الموافقة على التسليم.
- هكذا، قد تمت عملية إستلام مندوب التوصيل المُرسَل.

ثانياً – إستلام المستودع المُرسَل للطلبات، من مندوب التوصيل المُرسَل:-

- ستظهر بيانات الطلب في التطبيق، عند كل من مندوب التوصيل المُرسَل والمستودع المُرسَل.
- سيقوم مندوب التوصيل المُرسَل بسداد صافي أجرة الشحن نقداً للمستودع المُرسَل (أجرة باقي أطراف المسار، بعد خصم المندوب لأجرته).
- سيضغط المستودع المُرسَل على الموافقة على الإستلام.
- سيظهر عند مندوب التوصيل المُرسَل أن المستودع المُرسَل وافق على الإستلام.
- سيضغط مندوب التوصيل المُرسَل على الموافقة على التسليم.
- هكذا، قد تمت عملية إستلام المستودع المُرسَل.

ثالثاً – إستلام مندوب الشحن للطلبات، من المستودع المُرسَل:-

هنا مندوب الشحن لديه طلب واحد أو أكثر من طلب، سيقوم بإستلامهم من المستودع المُرسَل، ويقوم بشحنهم إلى مستودع مُستلم واحد أو أكثر

- ستظهر بيانات الطلبات في التطبيق، عند كل من مندوب الشحن والمستودع المُرسَل.
- سيقوم المستودع المُرسَل بسداد صافي أجرة الشحن لكل طلب نقداً لمندوب الشحن (أجرة باقي أطراف المسار، بعد خصم المستودع المُرسَل لأجرته).
- سيضغط مندوب الشحن على الموافقة على الإستلام.
- سيظهر عند المستودع المُرسَل أن مندوب الشحن وافق على الإستلام.
- سيضغط المستودع المُرسَل على الموافقة على التسليم.
- هكذا، قد تمت عملية إستلام مندوب الشحن.

رابعاً – إستلام المستودع المُستلم للطلبات، من مندوب الشحن:-

- ستظهر بيانات الطلبات في التطبيق، عند كل من المستودع المُستلم ومندوب الشحن.
- سيقوم مندوب الشحن بسداد صافي أجرة الشحن لكل طلب نقداً للمستودع المُستلم (أجرة باقي أطراف المسار، بعد خصم مندوب الشحن لأجرته).
- سيضغط المستودع المُستلم على الموافقة على الإستلام.
- سيظهر عند مندوب الشحن أن المستودع المُستلم وافق على الإستلام.
- سيضغط مندوب الشحن على الموافقة على التسليم.
- هكذا، قد تمت عملية إستلام المستودع المُستلم.

خامساً – إستلام مندوب التوصيل للمستلم للطبات، من المستودع المُستلم:-

- ستظهر بيانات الطلب في التطبيق، عند كل من المستودع المُستلم ومندوب التوصيل المُستلم.
- سيقوم المستودع المُستلم بسداد أجرة التوصيل نقداً لمندوب التوصيل المُستلم (بعد خصم المستودع المُستلم لأجرته).
- سيضغط مندوب التوصيل المُستلم على الموافقة على الإستلام.
- سيظهر عند المستودع المُستلم أن مندوب التوصيل المُستلم وافق على الإستلام.
- سيضغط المستودع المُستلم على الموافقة على التسليم.
- هكذا، قد تمت عملية إستلام مندوب التوصيل المُستلم.

سادساً – إستلام العميل للطبات، من مندوب التوصيل المستلم:-

في حالة، إذا كان الطلب من تطبيق المتاجر:-

- ستظهر بيانات الطلب في التطبيق، عند كل من العميل ومندوب التوصيل المُستلم.
- سيقوم العميل بالسداد أون لاين - إن كان عليه مبلغ متبقي للسداد.
- بعد السداد أونلاين ستظهر للعميل أيكونه الموافقة على الإستلام لكل طلب - أو تكون الأيكونه ظاهرة فعلاً إن لم يكن عليه مبلغ متبقي للسداد.
- سيضغط العميل على الموافقة الإستلام.
- سيظهر عند مندوب التوصيل المُستلم أن العميل وافق على الإستلام.
- سيضغط مندوب التوصيل المُستلم على الموافقة على التسليم.
- هكذا، قد تمت عملية إستلام العميل.

في حالة، إذا كان الطلب من تطبيق الشحن:-

- ستظهر بيانات الطلب في التطبيق عند مندوب التوصيل المُستلم.
- ستظهر بيانات الطلب عند العميل المُستلم في رسالة واتس، مُرسلة تلقائياً من النظام.
- سيقوم العميل المُستلم بالسداد أون لاين - إن كان عليه مبلغ متبقي للسداد.
- سيقوم العميل مُرسل الطلب، بالضغط على أيكونه الواتس التي بجوارها كلمة إرسال كود الإستلام للعميل المُستلم.
- سيصل كود إستلام الطلب للعميل المُستلم على الواتس، وبالتالي سيعطيه لمندوب التوصيل المُستلم.
- سيقوم مندوب التوصيل المُستلم بإدخال كود إستلام الطلب، عنده في التطبيق.
- هكذا، قد تمت عملية إستلام العميل المُستلم.

ثالثاً – إجراءات الإستلام والتسليم لطلبات التوصيل والشحن للمرتجعات، (التي قام العميل بإستلامها، ثم قام بتقديم طلب إرجاع)

هي نفس إجراءات الإستلام والتسليم لطلبات التوصيل والشحن ولكنها ستبدأ بالعميل الذي كان عميلاً مُستلماً، وستنتهي بالتاجر أو العميل الذي كان عميلاً مُرسلاً.

رابعاً – إجراءات الإستلام والتسليم لطلبات التوصيل والشحن، للطلبات الملغاة، (التي رفض العميل إستلامها)

ستكون كما يلي:-

وسنتم تطبيق جميع إجراءات الإستلام والتسليم، تماماً مثل المُتبع في طلبات الشحن والتوصيل.

أولاً – في حالة طلبات التوصيل داخل المحافظة:

سيضغط مندوب التوصيل على أيقونة إرجاع طلب ملغي.
سيصل الإشعار لمقدم طلب الشحن (التاجر أو العميل المُرسل) – مع تحديث حالة الطلب لديه.
سيقوم مندوب التوصيل بتسليم الطلب الملغي لمقدم طلب الشحن (التاجر أو العميل المُرسل).
سيقوم مقدم طلب الشحن (التاجر أو العميل المُرسل) بإستلام الطلب الملغي، وإعطاء مندوب التوصيل أجرته.

ثانياً – في حالة طلبات الشحن بين المحافظات – مسار الشحن المباشر:

سيضغط مندوب الشحن على أيقونة إرجاع طلب ملغي.
سيصل الإشعار لمقدم طلب الشحن (التاجر أو العميل المُرسل) – مع تحديث حالة الطلب لديه.
سيقوم مندوب الشحن بتسليم الطلب الملغي لمقدم طلب الشحن (التاجر أو العميل المُرسل).
سيقوم مقدم طلب الشحن (التاجر أو العميل المُرسل) بإستلام الطلب الملغي، وإعطاء مندوب الشحن أجرته.

ثالثاً – في حالة طلبات الشحن بين المحافظات – مسار الشحن مع باص:

سيضغط مندوب التوصيل المُستلم على أيقونة إرجاع طلب ملغي.
سيصل الإشعار لكل الأطراف، مع تحديث حالة الطلب لديهم، "سائق الباص/ مندوب التوصيل المُرسل/ مقدم طلب الشحن (التاجر أو العميل المُرسل)".
سيقوم مندوب التوصيل المُستلم بتسليم الطلب الملغي لسائق الباص.
سيقوم سائق الباص بإستلام الطلب الملغي، وإعطاء مندوب التوصيل المُستلم أجرته.
سيقوم سائق الباص بتسليم الطلب الملغي لمندوب التوصيل المُرسل.
سيقوم مندوب التوصيل المُرسل بإستلام الطلب الملغي، وإعطاء سائق الباص أجرته وأجرة مندوب التوصيل المُستلم.
سيقوم مندوب التوصيل المُرسل بتسليم الطلب الملغي لمقدم طلب الشحن (التاجر أو العميل المُرسل).
سيقوم مقدم طلب الشحن (التاجر أو العميل المُرسل) بإستلام الطلب الملغي، وإعطاء مندوب التوصيل المُرسل أجرته جميع أطراف مسار الشحن.

رابعاً - في حالة طلبات الشحن بين المحافظات - مسار الشحن مع مستودعات:

سيضغط مندوب التوصيل المُستلم على أيقونة إرجاع طلب ملغي.

سيصل الإشعار لكل الأطراف، مع تحديث حالة الطلب لديهم.

"المستودع المُستلم/ مندوب الشحن/ المستودع المُرسِل/ مندوب التوصيل المُرسِل/ مقدم طلب الشحن (التاجر أو العميل المُرسِل)".

سيقوم مندوب التوصيل المُستلم بتسليم الطلب الملغي للمستودع المُستلم.

سيقوم المستودع المُستلم بإستلام الطلب الملغي، وإعطاء مندوب التوصيل المُستلم أجرته.

سيقوم المستودع المُستلم بتسليم الطلب الملغي لمندوب الشحن.

سيقوم مندوب الشحن بإستلام الطلب الملغي، وإعطاء المستودع المُستلم أجرته وأجرة مندوب التوصيل المُستلم.

سيقوم مندوب الشحن بتسليم الطلب الملغي للمستودع المُرسِل.

سيقوم المستودع المُرسِل بإستلام الطلب الملغي، وإعطاء مندوب الشحن أجرته وأجرة أطراف مسار الشحن السابقين له.

سيقوم المستودع المُرسِل بتسليم الطلب الملغي لمندوب التوصيل المُرسِل.

سيقوم مندوب التوصيل المُرسِل بإستلام الطلب الملغي، وإعطاء المستودع المُرسِل أجرته وأجرة أطراف مسار الشحن السابقين له.

سيقوم مندوب التوصيل المُرسِل بتسليم الطلب الملغي لمقدم طلب الشحن (التاجر أو العميل المُرسِل).

سيقوم مقدم طلب الشحن (التاجر أو العميل المُرسِل) بإستلام الطلب الملغي، وإعطاء مندوب التوصيل المُرسِل أجرة جميع أطراف مسار الشحن.

خامساً – بيان تكلفة الشحن:-

عند موافقة مقدم طلب الشحن (التاجر أو العميل المرسل) على مسار الشحن، يظهر له بيان تكلفة الشحن – كما يلي:

➤ أجرة أطراف مسار الشحن – تظهر حسب مسار الشحن الموافق عليه من مقدم طلب الشحن.

➤ هذا البيان يظهر أيضاً لكل طرف من أطراف مسار الشحن أو التوصيل، وفي لوحة معلومات وتحكم الأدمن.

أولاً – توزيع تكلفة الشحن في حالة حساب وإرسال التكلفة تلقائياً من النظام:-

سيقوم النظام تلقائياً بحساب تكلفة الشحن – حسب المعادلات المدخلة به، وحسب معلومات الشحنة.

سيقوم النظام تلقائياً بتوزيع تكلفة الشحن على أطراف مسار الشحن – حسب المسار الموافق عليه.

فإذا افترضنا أننا لدينا طلب توصيل داخل المحافظة، وأن تكلفة التوصيل المحسوبة تلقائياً من النظام – حسب المعادلات المدخلة بالنظام، وحسب معلومات الطلب، هي 100 جنيه.

وإذا افترضنا أننا لدينا طلب شحن بين المحافظات، وأن تكلفة الشحن المحسوبة تلقائياً من النظام – حسب المعادلات المدخلة بالنظام، وحسب معلومات الشحنة، هي

(300 جنيه لمسار الشحن المباشر – 250 جنيه لمسار الشحن مع باص – 150 جنيه لمسار الشحن مع مستودعات)

فإن توزيع تكلفة الشحن سيكون كما يلي:

مسار الشحن مع مستودعات (شحن عادي)	مسار الشحن مع باص (شحن سريع)	مسار الشحن المباشر (شحن مخصص)	مسار التوصيل (توصيل سريع)
أجرة مندوب التوصيل المرسل 150*30% = 45 جنيه أجرة المستودع المرسل 150*10% = 15 جنيه أجرة مندوب الشحن 150*10% = 15 جنيه أجرة المستودع المستلم 150*10% = 15 جنيه أجرة مندوب التوصيل المستلم 150*30% = 45 جنيه	أجرة مندوب التوصيل المرسل 250*30% = 75 جنيه أجرة سائق الباص 250*30% = 75 جنيه أجرة مندوب التوصيل المستلم 250*30% = 75 جنيه	أجرة مندوب الشحن 300*90% = 270 جنيه	أجرة مندوب التوصيل 100*90% = 90 جنيه
دفعة السداد المُقدم (عمولة ميتو) 150*10% = 15 جنيه	دفعة السداد المُقدم (عمولة ميتو) 250*10% = 25 جنيه	دفعة السداد المُقدم (عمولة ميتو) 300*10% = 30 جنيه	دفعة السداد المُقدم (عمولة ميتو) 100*10% = 10 جنيه
تكلفة الشحن = 150 جنيه	تكلفة الشحن = 250 جنيه	تكلفة الشحن = 300 جنيه	تكلفة التوصيل = 100 جنيه

ثانياً – توزيع تكلفة الشحن في حالة تحديد كل طرف للأجرة الخاصة به وإرسالها،

(ما عدا مندوب الشحن في مسار الشحن مع مستودعات):

ملحوظة – يتم حساب أجرة مندوب الشحن، كما يلي:

أجرة مندوب الشحن =

$$[(\text{أجرة مندوب التوصيل المرسل} \times 1) + (\text{أجرة مندوب التوصيل المستلم} \times 1) + (\text{أجرة المستودع المرسل} \times 1) + (\text{أجرة المستودع المستلم} \times 1)] \div 8$$

متاح للأدمن في أي وقت تعديل وحفظ كلاً من الرقم 1 والرقم 8 في جميع أطراف المعادلة السابقة.

$$= (1 \times 50) + (1 \times 55) + (1 \times 20) + (1 \times 20) \div 8 = 145 \div 8 = 18.125 = 20 \text{ جنيه (يتم التقريب بزيادة المبلغ لأقرب رقم يقبل القسمة على العدد 5)}$$

$$= (50+55+20+20) \div 8 = 145 \div 8 = 18.125 = 20 \text{ جنيه (يتم التقريب بزيادة المبلغ لأقرب رقم يقبل القسمة على العدد 5)}$$

مسار الشحن مع مستودعات (شحن عادي)	مسار الشحن مع باص (شحن سريع)	مسار الشحن المباشر (شحن مخصص)	مسار التوصيل (توصيل سريع)
أجرة مندوب التوصيل المرسل (محددة) = 50 جنيه أجرة المستودع المرسل (محددة) = 20 جنيه أجرة مندوب الشحن (تم حسابها) = 18.125 = 8 ÷ 145 = 20 جنيه أجرة المستودع المستلم (محددة) = 20 جنيه أجرة مندوب التوصيل المستلم (محددة) = 55 جنيه	أجرة مندوب التوصيل المرسل (محددة) = 80 جنيه أجرة سائق الباص (محددة) = 70 جنيه أجرة مندوب التوصيل المستلم (محددة) = 75 جنيه	أجرة مندوب الشحن (محددة) = 270 جنيه	أجرة مندوب التوصيل (محددة) = 90 جنيه
دفعة السداد المقدم (عمولة ميتو) 165/9 = 18.33 = 20 جنيه (بعد التقريب)	دفعة السداد المقدم (عمولة ميتو) 225/9 = 25 جنيه	دفعة السداد المقدم (عمولة ميتو) 270/9 = 30 جنيه	دفعة السداد المقدم (عمولة ميتو) 90/9 = 10 جنيه
تكلفة الشحن = 185 جنيه	تكلفة الشحن = 250 جنيه	تكلفة الشحن = 300 جنيه	تكلفة التوصيل = 100 جنيه

متاح للأدمن في أي وقت تعديل وحفظ، معادلة حساب دفعة السداد المقدم (عمولة ميتو).

عند إرسال المندوب لطلب الشحن، للطلب الملغى، (الذي رفض العميل إستلامه)، سيقوم النظام تلقائياً بإحتساب نفس تكلفة الشحن السابق إعتمادها

لنفس مسار الشحن وعمل نفس بيان تكلفة الشحن المعتمد عندما تم شحن نفس الطلب، وإرسال الطلب إلى نفس أطراف مسار الشحن.

سيظهر الطلب وبيان تكلفة الشحن عند كل من مقدم طلب الشحن (التاجر أو العميل المرسل)، وعند كل طرف من أطراف نفس مسار الشحن،

وفي لوحة معلومات وتحكم الأدمن.

سادساً – أولويات ومعايير إختيار وموافقة النظام التلقائية على أطراف مسار التوصيل أو الشحن:-

أولاً – في حالة أن الطلب مُرسل من النظام مع الأجرة، حيث أن كل طرف من أطراف المسار سيقبل الطلب مع الأجرة:-

طلبات التوصيل داخل المحافظة:

يتم الإختيار والموافقة على مندوب التوصيل المُرسل الأعلى تقييماً ثم الأسرع إستجابة.

طلبات الشحن بين المحافظات – مسار الشحن المباشر:

يتم الإختيار والموافقة على مندوب شحن الأعلى تقييماً ثم الأسرع إستجابة.

طلبات الشحن بين المحافظات – مسار الشحن مع باص:

يتم الإختيار والموافقة على مندوب التوصيل المُرسل الأعلى تقييماً ثم الأسرع إستجابة.

يتم الإختيار والموافقة على سائق الباص الأعلى تقييماً ثم الأسرع إستجابة.

يتم الإختيار والموافقة على مندوب التوصيل المُستلم الأعلى تقييماً ثم الأسرع إستجابة.

طلبات الشحن بين المحافظات – مسار الشحن مع مستودعات:

يتم الإختيار والموافقة على مندوب التوصيل المُرسل التابع للمستودع المُرسل ثم الأعلى تقييماً ثم الأسرع إستجابة.

يتم الإختيار والموافقة على المستودع المُرسل الأعلى تقييماً ثم الأسرع إستجابة.

يتم الإختيار والموافقة على مندوب الشحن التابع لكلا المستودعين معاً ثم التابع لأحد المستودعين فقط ثم الأعلى تقييماً ثم الأسرع إستجابة.

يتم الإختيار والموافقة على المستودع المُستلم الأعلى تقييماً ثم الأسرع إستجابة.

يتم الإختيار والموافقة على مندوب التوصيل المُستلم التابع للمستودع المُستلم ثم الأعلى تقييماً ثم الأسرع إستجابة.

ثانياً – في حالة أن الطلب مُرسل من النظام بدون الأجرة، حيث أن كل طرف من أطراف المسار سيقبل الطلب ويقوم بإدخال أجرته،

ما عدا مندوب الشحن في مسار الشحن مع المستودعات، حيث أنه سيقبل الطلبات مع أجرة كل طلب على كل حال:-

طلبات التوصيل داخل المحافظة:

يتم الإختيار والموافقة على مندوب التوصيل المُرسل الأقل أجرة ثم الأعلى تقييماً ثم الأسرع إستجابة.

طلبات الشحن بين المحافظات – مسار الشحن المباشر:

يتم الإختيار والموافقة على مندوب شحن الأقل أجرة ثم الأعلى تقييماً ثم الأسرع إستجابة.

طلبات الشحن بين المحافظات – مسار الشحن مع باص:

يتم الإختيار والموافقة على مندوب التوصيل المُرسل الأقل أجرة ثم الأعلى تقييماً ثم الأسرع إستجابة.

يتم الإختيار والموافقة على سائق الباص الأقل أجرة ثم الأعلى تقييماً ثم الأسرع إستجابة.

يتم الإختيار والموافقة على مندوب التوصيل المُستلم الأقل أجرة ثم الأعلى تقييماً ثم الأسرع إستجابة.

طلبات الشحن بين المحافظات – مسار الشحن مع مستودعات:

يتم الإختيار والموافقة على مندوب التوصيل المُرسل الأقل أجرة ثم التابع للمستودع المُرسل ثم الأعلى تقييماً ثم الأسرع إستجابة.

يتم الإختيار والموافقة على المستودع المُرسل الأقل أجرة ثم الأعلى تقييماً ثم الأسرع إستجابة.

يتم الإختيار والموافقة على مندوب الشحن الأقل أجرة ثم التابع لكلا المستودعين معاً ثم التابع لأحد المستودعين فقط ثم الأعلى تقييماً ثم الأسرع إستجابة.

يتم الإختيار والموافقة على المستودع المُستلم الأقل أجرة ثم الأعلى تقييماً ثم الأسرع إستجابة.

يتم الإختيار والموافقة على مندوب التوصيل المُستلم الأقل أجرة ثم التابع للمستودع المُستلم ثم الأعلى تقييماً ثم الأسرع إستجابة.

سابعاً – توضيح ترتيب أولويات ومعايير إختيار وموافقة النظام التلقائية على أطراف مسار التوصيل أو الشحن:-

على سبيل المثال، (يتم أيضاً تطبيق هذا المثال على باقي أطراف مسارات التوصيل والشحن المختلفة)

إختيار مندوب الشحن الأقل أجرة ثم التابع لكلا المستودعين معاً ثم التابع لأحد المستودعين فقط ثم الأعلى تقييماً ثم الأسرع إستجابة.

شرح سيناريو المثال:

يتم الإختيار والموافقة على مندوب الشحن الذي قدم أقل أجرة بين جميع مناديب الشحن الذين قبلوا الطلب، فإن وجد أكثر من مندوب شحن متساويين في الأجرة الأقل،

يتم الإختيار من بينهم لمندوب الشحن التابع لكلا المستودعين معاً (المستودع المرسل والمستودع المُستلم)،

فإن وجد أكثر من مندوب شحن تابع لكلا المستودعين معاً، يتم الإختيار من بينهم لمندوب الشحن الأعلى تقييماً ثم الأسرع إستجابة،

فإن لم يوجد مندوب شحن تابع لكلا المستودعين معاً، يتم إختيار مندوب الشحن التابع لأحد المستودعين فقط ثم الأعلى تقييماً ثم الأسرع إستجابة،

فإن وجد أكثر من مندوب شحن تابع لأحد المستودعين، يتم الإختيار من بينهم لمندوب الشحن الأعلى تقييماً ثم الأسرع إستجابة،

فإن لم يوجد مندوب شحن تابع لأحد المستودعين، يتم إختيار مندوب الشحن الأعلى تقييماً،

فإن وجد أكثر من مندوب شحن متساويين في التقييم الأعلى، يتم الإختيار من بينهم لمندوب الشحن الأسرع إستجابة،

مندوب الشحن الأسرع إستجابة، هو أول مندوب شحن يقبل الطلب،

ثامناً – عمولة ميتو:-

يتم إضافة العمولات التالية في قسم عمولات ميتو، في لوحة المعلومات والتحكم للأدمن:

- عمولة ميتو على تكلفة الشحن من تطبيق الشحن (دفعه السداد المقدم)، يتم حسابها وسدادها مقدماً من العميل المرسل، كشرط لبداية تنفيذ الشحن.
- عمولة ميتو على تكلفة الشحن من تطبيق المتاجر، يتم حسابها وإضافتها في قسم عمولات ميتو مع بداية تنفيذ الشحن.
- عمولة ميتو على إجمالي قيمة طلب الشراء من تطبيق المتاجر، يتم حسابها وإضافتها في قسم عمولات ميتو عند إستلام العميل للطلب.

تاسعاً – إجراءات عامة ذات صلة:-

- نحتاج في النظام كله لظهور أيكونه الإتصال المباشر وأيكونه إرسال رسالة الواتس بجوار إسم المستخدم أو العميل في أي شاشة من شاشات النظام.
- عند قبول سائق الباص لأي طلب شحن، سيقوم بإدخال بيانات كل من، محطة الإستلام في مدينة العميل المرسل، وإن لم يوجد ففي أقرب مدينة لها في نفس المحافظة، ومحطة التسليم في مدينة العميل المُستلم، وإن لم يوجد ففي أقرب مدينة لها في نفس المحافظة.
- المستودع المرسل يجب أن يكون في نفس مدينة مقدم طلب الشحن (التاجر أو العميل المرسل)، وإن لم يوجد ففي أقرب مدينة لها في نفس المحافظة.
- المستودع المُستلم يجب أن يكون في نفس مدينة العميل المُستلم، وإن لم يوجد ففي أقرب مدينة لها في نفس المحافظة.
- إذا كان طلب الشحن مُرسل من عنوان مستودع أو إلى عنوان مستودع، سيقوم النظام تلقائياً بمعاملة عنوان المستودع كأى عنوان مُرسل أو مُستلم في كل من مسار الشحن مع باص ومسار الشحن المباشر.
- إذا كان طلب الشحن مُرسل من عنوان مستودع إلى عنوان مستودع، فلن يقوم النظام بإنشاء مسار الشحن مع مستودعات.
- إذا كان طلب الشحن مُرسل من عنوان مستودع إلى عنوان ليس مستودع، فعند إنشاء مسار الشحن مع مستودعات، سيقوم النظام تلقائياً بحذف مندوب التوصيل المرسل والمستودع المرسل من المسار (سيكون المسار من مندوب شحن ومستودع مُستلم ومندوب توصيل مُستلم).
- إذا كان طلب الشحن مُرسل من عنوان ليس مستودع إلى عنوان مستودع، فعند إنشاء مسار الشحن مع مستودعات، سيقوم النظام تلقائياً بحذف المستودع المُستلم ومندوب التوصيل المُستلم من المسار (سيكون المسار من مندوب توصيل مُرسل ومستودع مُرسل ومندوب شحن).
- إذا كان طلب الشحن مُرسل من عنوان مستودع إلى عنوان ليس مستودع، فعند إنشاء مسار الشحن مع مستودعات، سيقوم النظام تلقائياً بضم طلب الشحن المرسل من عنوان المستودع إلى طلب الشحن المفتوح الذي يقوم النظام تلقائياً بإنشائه بالمستودع كل 3 أيام.
- إذا كان طلب الشحن مُرسل من عنوان مستودع، سيتم تعامل المستودع كمستودع مُرسل، "قبول الطلب وإستلام الطلب".
- إذا كان طلب الشحن مُرسل إلى عنوان مستودع، سيتم تعامل المستودع كمستودع مُستلم، "قبول الطلب وإستلام الطلب".
- نسبة السداد المقدم لطلب الشراء، سيحددها التاجر في معلومات إضافة المنتج.
- نسبة السداد المقدم لتكلفة طلب الشحن أو التوصيل، سيحددها الأدمن في لوحة معلومات وتحكم الأدمن.
- في النظام كله، نحتاج تعديل كلمة بائع لتصبح تاجر.
- في النظام كله، نحتاج تعديل كلمة فرع لتصبح مخزن – (المقصود هو الفروع الخاصة بعناوين التاجر).
- في النظام كله، نحتاج تعديل عبارة (بطاقة ميتوزون) إلى عبارة (بطاقة ميتو).